



RuBackup

Система резервного копирования
и восстановления данных

УТИЛИТЫ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

ВЕРСИЯ 2.9.0.0.0

Содержание

Утилиты командной строки клиента	5
Утилиты командной строки администратора	6
rb_archives	8
Файл исключений	13
rb_schedule	14
rb_tasks	15
rb_bandwidth	16
rb_block_device_check	18
rb_block_devices	19
rb_client_defined_storages	20
rb_client_group	21
rb_clients	22
rb_cloud_task_queue	25
rb_clouds	26
rb_copy2pool	29
rb_dbms	31
rb_dynamic_group_pools	32
rb_global_config	36
rb_global_schedule	37
Примеры создания правила	38
Листинг файла импорта	44
rb_health_check	46
rb_init	48
rb_init (неинтерактивный режим)	48
Конфигурация основного сервера	48
Конфигурация автономного клиента	52
Конфигурация клиент (клиент-серверная архитектура)	53
Конфигурация дополнительного сервера	55
Конфигурация медиасервера	57
Сценарии настройки сервера	59
Настройка основного сервера	61
Настройка резервного сервера	65
Настройка медиасервера	68
Сценарии настройки клиента	72
Клиент-серверный режим	73

Автономный режим	75
Сценарии обновления сервера	76
Обновление основного сервера	78
Обновление резервного сервера	82
Обновление медиасервера	86
Сценарии обновления клиента	90
Обновление клиента в автономном режиме	91
Обновление клиента в клиент-серверном режиме	93
rb_interoperation	96
rb_inventory	98
rb_local_filesystems	99
rb_log_viewer	100
rb_logger_settings	101
rb_media_servers	109
rb_modules	112
rb_notifications	113
rb_pools	115
Добавление пула	115
File system	115
Cloud	116
Tape library, LTFS	117
Tape library, Native	118
Block device	119
Block device, gen.2	121
Client defined	122
Изменение параметров пула	123
File system	123
Cloud	124
Tape library, LTFS	125
Tape library, Native	126
Block device	127
Block device, gen.2	129
Client defined	130
Удаление пула	131
rb_remote_replication	132
rb_repository	134
rb_secret_storage	136

rb_security	139
rb_strategies	142
Листинг файла импорта	144
rb_syslog_reporter	146
rb_tape_cartridges	147
rb_tape_libraries	149
rb_task_queue	152
rb_tl_task_queue	154
rb_update	156
rb_user_groups	158
rb_users	159
rbfd	162
Мастер-ключ	163
Алгоритмы защитного преобразования	164
Алгоритмы хеш-функций	164

СРК RuBackup можно управлять с помощью:

- графических интерфейсов [Менеджер администратора RuBackup \(RBM\)](#), [Менеджер клиента RuBackup \(RBC\)](#) и [Tucana](#),
- утилит командной строки.

Утилиты располагаются в каталоге `/opt/rubackup/bin`.

Среда пользователя, от имени которого запускается утилита командной строки RuBackup, должна быть настроена в соответствии с инструкциями (см. [Настройка окружения](#) и [Настройка окружения](#)).

Для утилит командной строки, входящих в состав дистрибутива, доступны `man`-руководства. Для доступа к ним установите переменную `MANPATH` следующим образом:

```
export MANPATH=$MANPATH:/opt/rubackup/man
```

Утилиты командной строки клиента

Таблица 1. Список утилит командной строки клиента

<code>rb_archives</code>	Просмотр списка резервных копий клиента, создание срочных резервных копий, их удаление, проверка и восстановление
<code>rb_init</code>	Первоначальная настройка клиента или сервера
<code>rb_schedule</code>	Просмотр правил клиента в глобальном расписании резервного копирования
<code>rb_tasks</code>	Просмотр задач клиента в главной очереди задач системы резервного копирования
<code>rbfd</code>	Создание и восстановление резервных копий блочных устройств, файлов и каталогов

Утилиты командной строки администратора

Таблица 2. Список утилит командной строки администратора

<code>rb_bandwidth</code>	Управление ограничениями пропускной способности при выполнении операций резервного копирования и восстановления
<code>rb_block_devices</code>	Управление блочными устройствами
<code>rb_block_device_check</code>	Проверка целостности резервной копии на блочном устройстве
<code>rb_client_defined_storages</code>	Управление клиентскими хранилищами RuBackup
<code>rb_client_group</code>	Управление группами клиентов
<code>rb_clients</code>	Управление клиентами
<code>rb_clouds</code>	Управление хранилищами резервных копий типа облака S3
<code>rb_cloud_task_queue</code>	Информация о текущих задачах, связанных с облачными операциями
<code>rb_copy2pool</code>	Управление репликацией резервных копий при их создании
<code>rb_dbms</code>	Возможность расширенного вывода информации о резервных копиях
<code>rb_dynamic_group_pools</code>	Управление динамическими группами пулов
<code>rb_global_config</code>	Управление глобальной конфигурацией
<code>rb_global_schedule</code>	Управление глобальным расписанием
<code>rb_health_check</code>	Проверка конфигурации клиента и его окружения
<code>rb_init</code>	Первоначальная настройка клиента или сервера
<code>rb_interoperation</code>	Управление импортом и экспортом резервных копий
<code>rb_inventory</code>	Инвентаризация резервных копий
<code>rb_local_filesystems</code>	Управление хранилищами резервных копий типа файловая система медиасерверов
<code>rb_log_viewer</code>	Просмотр журналов
<code>rb_logger_settings</code>	Управление параметрами логирования
<code>rb_media_servers</code>	Управление медиасерверами
<code>rb_modules</code>	Управление модулями RuBackup
<code>rb_notifications</code>	Контроль работы очереди уведомлений
<code>rb_pools</code>	Управление пулами
<code>rb_remote_replication</code>	Управление правилами непрерывной удаленной репликации
<code>rb_repository</code>	Управление репозиторием резервных копий
<code>rb_security</code>	Работа с журналом событий информационной безопасности
<code>rb_secret_storage</code>	Управление доступом к аутентификационной информации в хранилище секретов
<code>rb_strategies</code>	Управление стратегиями резервного копирования

<i>rb_syslog_reporter</i>	Управление удаленным журналированием событий ИБ
<i>rb_tape_cartridges</i>	Управление картриджами ленточных библиотек
<i>rb_tape_libraries</i>	Управление ленточными библиотеками
<i>rb_task_queue</i>	Контроль работы главной очереди задач
<i>rb_tl_task_queue</i>	Контроль работы очереди ленточных библиотек
<i>rb_update</i>	Утилита сравнения существующей базы данных и SQL-скрипта создания новой базы данных
<i>rb_user_groups</i>	Управление группами пользователей
<i>rb_users</i>	Управление пользователями
<i>rbfd</i>	Создание и восстановление резервных копий блочных устройств, файлов и каталогов

rb_archives

`rb_archives` — утилита клиента RuBackup для просмотра списка, удаления, проверки и срочного резервного копирования по инициативе клиента. `rb_archives` работает только в том случае, если на клиенте работает служба (*сервис, демон*) клиента RuBackup и если доступен сервер RuBackup либо клиент работает в автономном режиме.

При первом взаимодействии клиента с системой резервного копирования при помощи утилиты `rb_archives` или при помощи [Менеджер клиента RuBackup \(RBC\)](#) потребуется установить пароль клиента.

-A

Вывести список доступных алгоритмов защитного преобразования

-C ID -p ID_пула

Копировать резервную копию с идентификатором `ID` в пул с идентификатором `ID_пула`

Параметр не поддерживается в автономном режиме работы клиента

-c Ресурс

Создать срочную резервную копию указанного ресурса. Эта команда выполняет полное, инкрементальное или дифференциальное резервное копирование. Если ресурс располагается в файловой системе, следует использовать абсолютный путь. Если параметры `-i` или `-D` не указаны, выполняется полное резервное копирование.

При резервировании средствами модуля Filesystem можно указать несколько ресурсов через запятую — будет создана одна общая задача на резервирование этих ресурсов.

Не рекомендуется выбирать в качестве ресурса корневой каталог системы (`/`): лучше резервировать отдельные каталоги. Если необходимость зарезервировать корневой каталог возникла, добавьте в [файл исключений](#) служебные системные директории.

Если при первоначальной настройке СРК в качестве папки для временного хранения резервных копий была указана не `/tmp`, то такую папку временного хранения тоже нужно добавить в [файл исключений](#). Папка для временного хранения резервных копий, указана в конфигурационном файле `/opt/rubackup/etc/config.file` (параметр `use-local-backup-directory`).

-m

Системное имя модуля, для которого необходимо выполнить срочное резервное копирование

-i

Запуск инкрементального резервного копирования

-D

Запуск дифференциального резервного копирования

-a Кристоалгоритм

Выбор алгоритм защитного преобразования резервной копии (см. [rbfd](#))

-R Период хранения

Период хранения резервной копии ([1 year](#) , [1 month](#) , [2 weeks](#) , [3 days](#))

Параметр не поддерживается в автономном режиме работы клиента

-e Параметр:Значение, Параметр1:Значение1, ...

Позволяет задать значения нескольких параметров восстановления резервной копии в формате [Параметр:Значение](#) , перечислив их через запятую:

```
worker_parallelism:8, enable_multithreading:true,  
enable_flexible_dedup:true, network_parallelism:8, memory_threshold:8,  
deny_memory_exceed:true, deduplication:true
```

Возможность указать дополнительные параметры для различных модулей сред виртуализации (VMware, VMmanager, Rustack и другие) и настроить процесс восстановления в соответствии с требованиями конкретной виртуальной среды.

-z

Архивация резервной копии после её создания

Параметр не поддерживается в автономном режиме работы клиента

-b

Размер транспортировочного буфера (в байтах, Кб, Мб или Гб). В буфере хранятся заархивированные блоки данных перед отправкой на медиасервер. Чем больше размер транспортировочного буфера, тем быстрее передача данных по сети, в то время как при меньшем размере буфера уменьшается размер используемой оперативной памяти

-p ID_пула

Задать пул с идентификатором [ID_пула](#) для резервной копии

-f ID

Просмотреть список файлов резервной копии, если это к ней применимо

-v

Предоставляет расширенную информацию

-h

Справочное сообщение

-L

Список системных имен всех модулей резервного копирования, которые поддерживаются на данном клиенте

-v

Предоставляет расширенную информацию

-j

Предоставляет информацию в JSON-формате

-l Модуль

Список резервных копий клиента для выбранного модуля (требуется задать системное имя модуля)

-v

Предоставляет расширенную информацию

Если клиент входит в общую группу клиентов, то утилита покажет список резервных копий всех клиентов этой группы

-v

Режим просмотра списка резервных копий. Эта опция добавляет столбцы **Rule name**, **Strategy name**, которые помогают сориентироваться в том случае, если реальное имя ресурса — это абстрактный ID, плохо воспринимаемый человеком

-s

Показывает размеры архивов в удобном для пользователя формате. Размер архива может отображаться в следующих единицах измерения: **B**, **kB**, **MB**, **GB**, **TB**, **PB**, **EB**, **ZB**, **YB**

-M ID -p ID_пула

Переместить резервную копию с идентификатором **ID** в пул с идентификатором **ID_пула**

Параметр не поддерживается в автономном режиме работы клиента

-O Модуль

Вывести список специальных параметров модуля

-o Модуль

Вывести список параметров восстановления модуля

-P

Вывести список доступных пулов

Параметр не поддерживается в автономном режиме работы клиента

-v

Предоставляет расширенную информацию

-r ID

Создать запрос в главной очереди задач на удаление резервной копии. Клиент может создать такой запрос только в том случае, если это разрешено правилом глобального расписания, либо если резервная копия была создана как срочная резервная копия по инициативе клиента. При удалении резервной копии требуется ввести пароль клиента

-t Модуль

Список необозреваемых ресурсов (ресурсов с ID и без пути) модуля для резервного копирования на данном клиенте

-V

Режим просмотра списка резервных копий. Эта опция добавляет столбцы **Rule name**, **Strategy name**, которые помогают сориентироваться в том случае, если реальное имя ресурса — это абстрактный ID, плохо воспринимаемый человеком

-v

Предоставляет расширенную информацию

-s

Показывает размеры архивов в удобном для пользователя формате. Размер архива может отображаться в следующих единицах измерения: **B, kB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB**

-w

Изменить пароль клиента.



Требования к паролю

Пароль должен удовлетворять следующим критериям:

- длина не менее 12 символов;
- содержать одну заглавную букву или более;
- содержать один или более спецсимвол: `!"#$%&'()*+,-`

```
./:;<=>?[ ]^_`{|};
```

- содержать одну цифру или более.

Параметр не поддерживается в автономном режиме работы клиента

-X ID

Восстановить без развёртывания (без восстановления в целевой системе, например, без создания виртуальной машины в платформе виртуализации и т. п.) резервную копию или цепочку резервных копий

-d Каталог

Путь к каталогу, где будет происходить восстановление резервной копии. Каталог восстановления по умолчанию указывается в параметре `use-local-backup-directory` [конфигурационного файла клиента](#). Если параметр не указан, то архив будет восстановлен в текущую директорию.

-f файл1, файл2, ...

Задаётся список файлов при гранулярном восстановлении

-e Параметр:Значение, Параметр1:Значение1, ...

Позволяет задать значения нескольких параметров восстановления резервной копии в формате `Параметр:Значение`, перечислив их через запятую:

```
worker_parallelism:8, enable_multithreading:true,
enable_flexible_dedup:true, network_parallelism:8, memory_threshold:8,
deny_memory_exceed:true, deduplication:true
```

Возможность указать дополнительные параметры для различных модулей сред виртуализации (VMware, VMmanager, Rustack и другие) и настроить процесс восстановления в соответствии с требованиями конкретной виртуальной среды.

-x ID

Восстановить резервную копию или цепочку резервных копий

-d Каталог

Путь к каталогу, где будет происходить восстановление резервной копии. Каталог восстановления по умолчанию указывается в параметре `use-local-backup-directory` [конфигурационного файла клиента](#). Если параметр не указан, то архив будет восстановлен в текущую директорию.

-e Параметр:Значение, Параметр1:Значение1, ...

Позволяет задать значения нескольких параметров восстановления резервной копии в формате `Параметр:Значение`, перечислив их через запятую:

```
worker_parallelism:8, enable_multithreading:true,  
enable_flexible_dedup:true, network_parallelism:8, memory_threshold:8,  
deny_memory_exceed:true, deduplication:true
```

Возможность указать дополнительные параметры для различных модулей сред виртуализации (VMware, VMmanager, Rustack и другие) и настроить процесс восстановления в соответствии с требованиями конкретной виртуальной среды.

-y ID

Создать запрос в главной очереди задач на проверку резервной копии с идентификатором ID

Параметр не поддерживается в автономном режиме работы клиента

Файл исключений

Файл исключений `/opt/rubackup/etc/rubackup_restriction.list.filesystem`

```
/proc  
/sys  
/var/run  
/var/tmp  
/var/lock  
/mnt  
/media  
/tmp
```

rb_schedule

rb_schedule - утилита клиента RuBackup для просмотра правил глобального расписания клиента в системе резервного копирования.

-h

Справочное сообщение

-v

Выводит список правил глобального расписания клиента. Предоставляет расширенную информацию о правилах глобального расписания клиента

rb_tasks

rb_tasks - утилита клиента RuBackup для просмотра списка задач клиента в системе резервного копирования RuBackup.

-h

Справочное сообщение

-v

Выводит список задач клиента в системе резервного копирования. Предоставляет расширенную информацию о параметрах задач

rb_bandwidth

rb_bandwidth - утилита администратора RuBackup для управления ограничениями пропускной способности при выполнении операций резервного копирования для клиентов или правил глобального расписания. Вы можете установить одно или несколько ограничений пропускной способности для определённого клиента системы резервного копирования или для какого-либо правила глобального расписания.

Если установленные ограничения для клиента пересекаются во времени с аналогичными ограничениями правила глобального расписания для этого же клиента, то действующее ограничение будет определено глобальным параметром «Предпочтительный способ ограничения скорости» (**bandwith_limit_advantage**) - допустимые значения `rule` или `client`.

Если установленные ограничения для одного и того же клиента пересекаются друг с другом, то действующее ограничение будет определено глобальным параметром «Способ ограничения скорости для клиента» (**bandwith_client_limit**) - допустимые значения `maximum` или `minimum`.

Если установленные ограничения для одного и того же правила пересекаются во времени друг с другом или глобальным параметром «Способ ограничения скорости для правила» (**bandwith_rule_limit**) - допустимые значения `maximum` или `minimum`.

-h

Справочное сообщение

-L

Список ограничений для правил глобального расписания

-c Имя_хоста **-b** Ограничение_бэкапа **-r** Ограничение_восстановления **-s** Время_начала **-e** Время_конца

Установить новые ограничения для клиента

-b Ограничение_бэкапа

определяет максимально допустимую пропускную способность при выполнении операций резервного копирования в МБ/с

-r Ограничение_восстановления

определяет максимально допустимую пропускную способность при выполнении операций восстановления в МБ/с

-s Время_начала

определяет время начало действия ограничения, например, 00:01:02

-e Время_конца

определяет время окончания действия ограничения, например, 23:59:59 Значение `Время_конца` должно быть всегда больше значения `Время_начала`, иначе ограничение работать не будет

-g ID_правила -b Ограничение_бэкапа -r Ограничение_восстановления -s Время_начала -e Время_конца

Установить новое ограничения для правила глобального расписания с идентификатором `ID_правила` (узнать идентификаторы правил глобального расписания можно с помощью утилиты [rb_global_schedule](#)).

-b Ограничение_бэкапа

определяет максимально допустимую пропускную способность при выполнении операций резервного копирования в МБ/с

-r Ограничение_восстановления

определяет максимально допустимую пропускную способность при выполнении операций восстановления в МБ/с

-s Время_начала

определяет время начала действия ограничения, например, 00:01:02

-e Время_конца

определяет время окончания действия ограничения, например, 23:59:59 Значение `Время_конца` должно быть всегда больше значения `Время_начала`, иначе ограничение работать не будет

-x ID

Удалить из конфигурации клиентских ограничений ограничение с идентификатором `ID`

-z ID

Удалить из конфигурации ограничений правил глобального расписания ограничение с идентификатором `ID`.



Используйте `rb_bandwidth -L` чтобы получить значение идентификатора

rb_block_device_check

rb_block_device_check — утилита администратора RuBackup для проверки целостности резервных копий на блочном устройстве.

-h

Справочное сообщение

-s <device_signature> -lu

Указать уникальную цифровую подпись блочного устройства, выданную СРК при регистрации устройства

-l

Вывод списка всех резервных копий на блочном устройстве, в которых присутствуют поврежденные блоки

-u

Обновить информацию о поврежденных блоках на сервере

rb_block_devices

`rb_block_devices` — утилита администратора RuBackup для управления блочными устройствами в системе резервного копирования.

-h

Справочное сообщение

-l [-v]

Список блочных устройств в конфигурации. Параметр `-v` предоставляет информацию в расширенном формате

-a block_device -p pool_ID [-w parallel_workers] [-o] [-d описание]

Добавление блочного устройства с именем `block_device` (блочное устройство) и описанием, в пул хранения с ID пула.

-o

Перезаписать файловую систему на блочном устройстве

-c ID -w parallel_workers

Изменение количества параллельных обработчиков

-c ID -d description

Изменение описания. Если нужно добавить значение с пробелами, используйте одинарные кавычки: `'Новое блочное устройство'`

-c ID -n block_device

Изменение имени блочного устройства

-i ID

Увеличение размера блочного устройства в конфигурации, если его фактический размер был увеличен

-r ID

Удаление блочного устройства с идентификатором ID из конфигурации.

-o

Перезапись существующей файловой системы на блочном устройстве.

-k ID

Убийство процесса очистки блочного устройства.



Используйте `rb_block_devices -l` для получения значения идентификатора блочного устройства.

rb_client_defined_storages

rb_client_defined_storages — утилита администратора RuBackup для управления клиентскими хранилищами. Вы можете просматривать, добавлять и удалять клиентские хранилища в конфигурации RuBackup.

-h

Справочное сообщение

-l

Вывод списка клиентских хранилищ, созданных в СРК

-a storage_name -p pool_ID [-P metadata_pool_ID] [-m method] [-d 'some description']

Добавление нового хранилища, определяемое клиентом, которое также может использоваться несколькими клиентами

-r ID

Удаление клиентского хранилища с идентификатором ID

-c ID [-P new_metadata_pool_ID] [-d 'some description']

файловый пул и по умолчанию будет выставлен пул с минимальным ID. Можно изменить только имя хранилища и описание



Эта утилита не создает хранилище на клиенте и не проверяет, существует ли хранилище на клиенте.

rb_client_group

rb_client_group — утилита администратора RuBackup для управления группами клиентов RuBackup. Вы можете просматривать группы клиентов, добавлять их, удалять или изменять их название и описание. Группировка клиентов может потребоваться для групповых операций резервного копирования.

-h

Справочное сообщение

-l

Список пользовательских групп

-a Имя_группы [-d 'Описание']

Добавить в конфигурацию RuBackup группу с именем **Имя_группы** и (опционально) описанием. Если нужно добавить значение с пробелами, используйте одинарные кавычки: **'Новая группа'**.

-r ID

Удалить из конфигурации группу с идентификатором ID.

-c ID [-n Новое_имя_группы] [-d 'Новое описание']

Изменить имя группы с идентификатором ID на новое имя **Новое_имя_группы** или изменить описание группы.



Используйте **rb_client_group -l** для получения значения идентификатора группы.

rb_clients

rb_clients — утилита администратора RuBackup для управления клиентами RuBackup. Вы можете просматривать список клиентов, а также добавлять, удалять или изменять их.

При первоначальной настройке системы резервного копирования не требуется добавлять клиентов в серверную группировку с помощью параметра `-a`: достаточно запустить клиентский процесс RuBackup на хосте клиента с правильными адресами основного и резервного (при наличии) серверов в конфигурационном файле. При первом запуске клиент будет зарегистрирован в системе как неавторизованный клиент. С помощью вызова `rb_clients -t` необходимо авторизовать клиента для резервного копирования и восстановления данных клиента.

В том случае, если IP- или MAC-адрес клиента изменится, то сервер автоматически изменит их в базе данных RuBackup, что отразится в файле журнала.

Основным идентификатором клиента в базе данных RuBackup является его имя хоста.

Чтобы восстановить или удалить резервную копию, клиент должен предоставить серверу пароль. Первый раз пароль устанавливается при запуске RBC или утилиты `rb_archives`, если в этот момент в базе данных RuBackup не содержится информация о пароле клиента. Чтобы сбросить пароль клиента, используйте команду `rb_clients -y`.

-h

Справочное сообщение

-l [-o] [-v]

Список авторизованных клиентов.

-o

выдаёт информацию только о клиентах, которые работают в данный момент времени

-v

предоставляет расширенную информацию

-u [-o] [-v]

Список неавторизованных клиентов

-o

Выдаёт информацию только о клиентах, на которых в данный момент времени запущен клиентский процесс RuBackup

-v

предоставляет расширенную информацию

```
-a hostname -H hwid [-g group_ID] [-p pool_ID] [-s storage_capacity] [-w  
lsf_allow_deny] [-z lrl_allow_deny] [-B local_backup_allow_deny] [-R  
local_restore_allow_deny] [-4 ipv4] [-6 ipv6] [-m macaddr] [-d 'some  
description'] (add new client)
```

Добавить в конфигурацию RuBackup нового клиента.

-g

позволяет соотнести клиента с клиентской группой

-p

определяет расположение или путь, где будет храниться резервная копия

-w allow

используйте параметр если необходимо разрешить клиенту исполнять правила локального расписания

-w deny

используйте параметр если необходимо запретить клиенту исполнять правила локального расписания

-s

определяет максимальный объём всех резервных копий клиента в системе резервного копирования.

-4

определяет IP адрес v4

-6

определяет IP адрес v6

-m

определяет MAC адрес

Локальные правила резервного копирования для клиента находятся в файле `/opt/rubackup/etc/rubackup.lsf`. Если на клиенте имеются какие-либо файлы, которые не должны попасть в резервные копии, то необходимо соответствующим образом настроить локальный список запретов, который содержится в файле `/opt/rubackup/etc/rubackup_restriction.list`. Локальный список запретов представляет собой простой список файлов, которые не должны попасть в резервную копию. При составлении списка можно использовать регулярные выражения, например, `.png` будет означать что все файлы с расширением png будут исключены из резервной копии.

-z allow

используйте параметр чтобы разрешить клиенту использовать локальный лист запретов

-z deny

используйте параметр чтобы запретить клиенту использовать локальный лист запретов

-v

Выводит список авторизованных клиентов в расширенном формате

-r ID

Удалить авторизованного клиента с идентификатором ID из конфигурации RuBackup

-x ID

Удалить неавторизованного клиента с идентификатором ID из списка неавторизованных клиентов

-t ID

Авторизовать неавторизованного клиента с идентификатором ID

-c ID [-d 'new description'] [-g group_ID] [-p pool_ID] [-s storage_capacity] [-w lsf_allow_deny] [-z lrl_allow_deny] [-B local_backup_allow_deny] [-R local_restore_allow_deny] (change client)

Изменить описание, группу, пул для резервных копий инициированных локальным расписанием, максимальный объем резервных копий клиента (в ГБ), разрешения выполнять локальное расписание и учёт локального списка запретов для клиента с идентификатором ID

-y ID

Сбросить пароль клиента с идентификатором ID

-k ID -M

Вывести список параметров восстановления модуля

-L ID -M module_system_name [-d path] [-j]

Показать ресурсы клиента с заданным ID для заданного модуля

-L ID [-j]

Вывести модули на клиенте с заданным ID

-C ID [-j]

Вывести поддерживаемые на клиенте с заданным ID алгоритмы защитного преобразования

rb_cloud_task_queue

rb_cloud_task_queue — утилита администратора RuBackup для просмотра задач, которые связаны с облачными операциями. При хранении резервных копий в облаке S3 вам может потребоваться загрузить резервную копию в облако или выгрузить какой-либо из файлов резервной копии из облака.

-h

Справочное сообщение

-l

Получить информацию о всех задачах

-e

Удалить ошибочные задачи

rb_clouds

rb_clouds — утилита администратора RuBackup для просмотра конфигурации, добавления или удаления облаков S3 в системе резервного копирования RuBackup.

-h

Справочное сообщение

-v

Получить информацию о конфигурации всех облаков S3. Предоставляет расширенную информацию

```
-a cloud_name -p pool_ID -k access_key -s secret_key_access -e endpoint_override [-t proxy_host] [-p proxy_port] [-u proxy_username] [-w proxy_password] [-m region] [-b bucket_name] [-o allow auto bucket creation]
```

Добавить в конфигурацию облако и ассоциировать его с пулом pool_ID. Дополнительные параметры позволяют задать параметры подключения к частному облаку.

-e

задает адрес S3 объектного хранилища

-t

задает прокси хост S3 объектного хранилища

-p

задает прокси порт S3 объектного хранилища

-u

задает имя пользователя

-w

задает пароль пользователя для прокси хоста S3 объектного хранилища.

-m

задает регион S3 объектного хранилища

-b

задает имя для бакета

-j

задает количество потоков передачи данных в облако

-o

определяет может ли СРК самостоятельно создавать бакеты в S3 объектном хранилище



С каждым пулом может быть ассоциировано только одно облако.

-r ID

Удалить облако из конфигурации

```
-c ID [-n_name] [-k access_key] [-s secret_key_access] [-e endpoint_override] [-t proxy_host] [-x proxy_port] [-u proxy_username] [-w proxy_password] [-m region] [-b bucket_name] [-o allow_auto_bucket_creation]
```

-c

позволяет редактировать параметры ранее заданных данных для S3 объектных хранилищ, является идентификатором S3 объектного хранилища для редактирования

-n

задает новое имя S3 объектного хранилища

-k

задает новый ключ S3 объектного хранилища

-s

задает новый секретный ключ S3 объектного хранилища

-e

задает новый адрес S3 объектного хранилища

-t

задает новый прокси хост S3 объектного хранилища

-x

задает новый прокси порт S3 объектного хранилища

-u

задает новое имя пользователя для прокси хоста S3 объектного хранилища

-w

задает новый пароль пользователя для прокси хоста S3 объектного хранилища

-m

задает новый регион S3 объектного хранилища

-b

задает новое имя бакета для хранения резервной копии S3 объектного хранилища

-j

задает количество потоков передачи данных в облако

-o

определяет может ли сервер СРК самостоятельно создавать бакеты для хранения резервной копии в S3 объектном хранилище

rb_copy2pool

rb_copy2pool — утилита администратора RuBackup для управления репликацией.

rb_copy2pool предоставляет возможность создавать точные копии (реплики) резервных копий для правил резервного копирования и для стратегий резервного копирования. Реплики резервных копий могут располагаться в других пулах, нежели пул назначения, определяемый правилом резервного копирования или стратегией резервного копирования. Это обеспечивает возможность после создания резервной копии сделать нужное количество реплик, которые будут располагаться в других местах хранения. Пул для репликации может располагаться как на том медиасервере, на котором располагается оригинальная резервная копия, так и на другом медиасервере серверной группировки RuBackup.

Для каждого правила резервного копирования или стратегии резервного копирования может быть любое количество правил репликации, но не более чем общее количество пулов в системе резервного копирования.

-h

Справочное сообщение

-l

Список пулов, в которых будут созданы реплики резервных копий для правил глобального расписания системы резервного копирования

-L

Список пулов, в которых будут созданы реплики резервных копий для стратегий системы резервного копирования

-a ID_правила -p ID_пула [-c capacity] [-P period] [-s window_start -e window_end]

Добавить пул с идентификатором ID_пула в список пулов для репликации для правила ID_правила

-c

задает процент заполнения исходного пула, при достижении которого будет создана копия всех резервных копий, созданных со времени последнего срабатывания данного правила репликации

-P

задает период от момента создания правила, спустя который будет создана копия всех резервных копий, созданных со времени последнего срабатывания данного правила репликации

-s

указывает время начала рабочего окна

-e

указывает время окончания рабочего окна (рабочее окно — интервал, в течение которого выполняется копирование резервной копии)

-A ID_стратегии -p ID_пула [-c capacity] [-P period] [-s window_start -e window_end]

Добавить пул с идентификатором ID_пула в список пулов для репликации для стратегии ID_стратегии

-c

задает процент заполнения исходного пула, при достижении которого будет создана копия всех резервных копий, созданных со времени последнего срабатывания данного правила репликации

-P

задает период от момента создания правила, спустя который будет создана копия всех резервных копий, созданных со времени последнего срабатывания данного правила репликации

-s

указывает время начала рабочего окна

-e

указывает время окончания рабочего окна (рабочее окно — интервал, в течение которого выполняется копирование резервной копии)

-r ID

Удалить запись из пулов репликации правил резервного копирования

-R ID

Удалить запись из пулов репликации стратегий резервного копирования

rb_dbms

rb_dbms – утилита администратора RuBackup для просмотра расширенного вывода информации о резервных копиях для СУБД, такой как:

- *record_id* - id резервной копии
- *client_hostname* - имя (хост) клиента, с которого сделана резервная копия
- *client_hwid* - уникальный айди клиента, описанный в официальной документации
- *resource* - ресурс резервной копии
- *backup_type* - тип резервной копии (full, incremental)

Для PostgreSQL:

- *incremental_subtype* - инкрементальный подтип. Колонка может принимать значения *archive_wal*, *page*, *delta*, *ptrack* для резервных копий сделанных в соответствующих режимах
- *TLI* - timeline id начального и конечного WAL файла в резервной копии, разделенный символом /
- *WAL* - количество WAL файлов в резервной копии, выражается в байтах, килобайтах, мегабайтах и тд с соответствующими приставками
- *START_LSN* - начальный LSN при вызове `pg_start_backup()`
- *STOP_LSN* - конечный LSN при вызове `pg_stop_backup()`

Значение в колонке может быть **None** и подсвечиваться красным цветом, если СРК не имеет информации для соответствующей резервной копии

-h

Справочное сообщение

-t show -r postgresql

Вывод информации о СУБД PostgreSQL

rb_dynamic_group_pools

rb_dynamic_group_pools – утилита администратора RuBackup для управления динамическими группами пулов RuBackup. Вы можете просматривать, добавлять и удалять динамические группы пулов в конфигурации RuBackup, управлять их параметрами и управлять их содержимым. Динамические группы пулов используются для автоматической балансировки задач системы резервного копирования между пулами в зависимости от установленных на группу ограничений. В том случае, если задача резервного копирования изначально должна была использовать определенный пул, но этот пул загружен более чем по одному из параметров (количество задач на пул, количество задач на медиа-сервер, максимальная утилизация CPU, максимальное количество операций ввода-вывода хоста), и этот пул включен в динамическую группу, то система резервного копирования подменит этот пул на наименее загруженный из числа пулов динамической группы. Таким образом, задача может быть автоматически направлена на другой пул, в том числе и на другой медиа-сервер.

-h

Справочное сообщение

-l [-j]

Выводит список динамических групп пулов и их параметров.

-j

предоставляет информацию в json формате. Вывод содержит информацию об имени группы пулов и условия переключения задачи на другой пул: максимальное количество задач на пул, максимальное количество задач на медиа-сервер, максимальная загрузка CPU хоста медиа-сервера в процентах, максимальное количество операций ввода дисковой подсистемы хоста медиа-сервера, максимальное количество операций вывода дисковой подсистемы хоста медиа-сервера, а так же какой период в минутах для расчета этих условий будет использован. Кроме этого динамическая группа пулов может сопровождаться расширенным описанием

-L id [-j]

Выводит информацию о пулах, находящихся в динамической группе с идентификатором «id». Если в качестве «id» использовать all, то будет выведена информация о всех пулах для всех имеющихся динамических групп

-j

предоставляет информацию в json формате

-a group_name

Добавляет динамическую группу пулов с заданным именем «name». Дополнительные параметры при добавлении группы:

[-t max_pool_tasks]

максимальное количество одновременных задач в пуле

[-m max_media_server_tasks]

максимальное количество задач на медиасервере

[-u max_cpu_usage]

максимальная загрузка процессора на медиасервере в процентах

[-i max_in_operations]

максимальное количество операций ввода дисковой подсистемы хоста медиасервера

[-o max_out_operations]

максимальное количество операций вывода дисковой подсистемы хоста медиасервера

[-C calculation_period_min]

период времени в минутах для расчета показателей пула

[-d group_description]

описание динамической группы пулов

[-P balancing_policy]

выбор политики балансировки задач резервного копирования между пулами в группе пулов

Возможные значения

1 - по первому совпадению, 2 - по свободному месту, 3 - по сетевой нагрузке

Значение по умолчанию

1 - по первому совпадению

-r Group_ID

Удаляет динамическую группу с идентификатором «Group_ID»

-c Group_ID

Редактирует динамическую группу пулов с идентификатором «Group_ID». Дополнительные параметры при редактировании группы:

[-n group_name]

новое имя группы

[-t max_pool_tasks]

максимальное количество одновременных задач в пуле

[-m max_media_server_tasks]

максимальное количество задач на медиасerverе

[-u max_cpu_usage]

максимальная загрузка процессора на медиасerverе в процентах

[-i max_in_operations]

максимальное количество операций ввода дисковой подсистемы хоста медиасerverа

[-o max_out_operations]

максимальное количество операций вывода дисковой подсистемы хоста медиасerverа

[-C calculation_period_min]

период времени в минутах для расчета показателей пула

[-d group_description]

описание динамической группы пулов

[-P balancing_policy]

выбор политики балансировки задач резервного копирования между пулами в группе пулов

Возможные значения

1 - по первому совпадению, 2 - по свободному месту, 3 - по сетевой нагрузке

Значение по умолчанию

1 - по первому совпадению

-A Group_ID -p Pool_ID

Добавляет пул (параметр «-p») с идентификатором «Pool_ID» в группу с идентификатором «Group_ID»

-R Group_ID -p Pool_ID

Удаляет пул (параметр «-p») с идентификатором «Pool_ID» из группы с идентификатором «Group_ID»

-E Group_ID -p Pool_ID

Включает пул (параметр «-p») с идентификатором «Pool_ID» в группу с идентификатором «Group_ID»

-D Group_ID -p Pool_ID

Отключает пул (параметр «-p») с идентификатором «Pool_ID» в группе с идентификатором «Group_ID»

rb_global_config

`rb_global_config` — утилита администратора RuBackup для управления параметрами глобальной конфигурации серверной группировки RuBackup. Параметры глобальной конфигурации действительны для всех серверов, входящих в кластер серверов RuBackup.

-h

Справочное сообщение

-l

Вывод всех имеющихся параметров с их значениями

-o Параметр

Вывод значения Параметра

-s Параметр=Значение

Установить Значение для Параметра

service_mode

Управление сервисным режимом

yes

Включить сервисный режим

no

Выключить сервисный режим



Утилита `rb_global_config` не производит проверку правильности значений. Сверьтесь с документацией RuBackup сервера о допустимости использования тех или иных значений. Неправильные значения параметров могут изменить работу системы резервного копирования нежелательным для вас образом.

rb_global_schedule

`rb_global_schedule` — утилита администратора RuBackup для управления глобальным расписанием RuBackup. Глобальное расписание состоит из отдельных правил, которые могут выполняться по определённым условиям для определённого ресурса на клиенте системы резервного копирования.

При помощи `rb_global_schedule` можно просматривать список правил глобального расписания, экспортировать настройки правила в файл и импортировать правило из файла в глобальное расписание, удалять правила из глобального расписания, останавливать функционирование правила или запускать его в работу, а также немедленно создавать задачу на основе правила глобального расписания.

Система резервного копирования иницирует новые задачи на основании временных параметров запуска правил глобального расписания. В качестве параметров старта правила вы можете определить минуту, час, день месяца, месяц и день недели.

Правило может быть приостановлено (статус *wait*) и запущено в работу (статус *run*). Приостановленное правило не будет создавать задач, но можно выполнить срочную задачу, используя параметр `-x`.

Свойства правила определяют тип резервного копирования (`full`, `incremental` или `differential`), тип ресурса, ресурс (файл, директория, виртуальная машина, база данных и т.д.), для которого будет создана резервная копия, необходимость защитного преобразования резервной копии, продолжительность хранения резервной копии, необходимость и условия перемещения резервных копий правила, их удаления или верификации, а также определяет, кому будут посланы уведомления по тому или иному статусу.

-h

Справочное сообщение

-a

Список правил глобального расписания и их расширенные параметры

-l

Вывод в консоль всех созданных правил глобального расписания

-s

Вывод временных данных всех правил глобального расписания

-n

Список правил глобального расписания и параметры уведомления

-X ID

Список дополнительных параметров для правила глобального расписания

-i Файл_импорта

Импорт правила из [файла](#)

-e ID [-f Файл_экспорта]

Экспорт параметров правила в файл.

-f

позволяет выполнить экспорт в файл

-d ID

Удалить правило с идентификатором ID из глобального расписания

-w ID

Приостановить исполнение правила с идентификатором ID

-r ID

Возобновить исполнение правила с идентификатором ID

-x ID

Немедленно создать задачу на основании правила с идентификатором ID

-C ID -E Параметр:Значение, Параметр1:Значение1, ...

Изменить дополнительные параметры для правила с идентификатором ID. Возможно изменить несколько параметров вида [Параметр:Значение](#), перечислив их через запятую

-R ID [-B Значение_размера_транспортировочного_буфера]

Редактировать настройки правила с идентификатором ID.

-B

Задать значение транспортировочного буфера в байтах. Допустимые значения: от 50 МБ до 4 ГБ.

Примеры создания правила

Таблица 3. Пример создания нового правила

Название параметра	Описание параметра	Значения параметра
Name: New rule name	Название правила (пример шаблона правила для модуля File system).	
Client: clienthostname (client_hwid)	Имя клиента (hostname) и (hardware id) (hwid).	

Название параметра	Описание параметра	Значения параметра
Pool: Default	Имя пула, в котором будут располагаться резервные копии.	
Storage capacity: 50	Суммарный разрешенный размер всех резервных копий правила в ГБ.	
Minute: 0	Условия старта. означает все значения минуты(0-59). В данном случае правило создаст задачу в 0 минут при соблюдении остальных условий старта.	
Hour: 0	Часы(0-23). В данном случае правило создаст задачу в 0 часов при соблюдении остальных условий старта.	
Day of month: *	День месяца(1-31). В данном случае правило будет создавать задачу каждый день при соблюдении остальных условий старта.	
Month: *	Месяц (1-12). В данном случае правило будет создавать задачу каждый месяц при соблюдении остальных условий старта.	
Day of week: *	День недели (0-7, 1 - понедельник, 0 и 7 - воскресенье). В данном случае правило будет создавать задачу каждый день недели при соблюдении остальных условий старта.	
Validity start period: 2019-06-17 18:15:00+03	Начало действия правила принимает формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hh.	
Validity end period: 2020-06-17 18:15:00+03	Окончание действия правила принимает формат YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hh.	
Storage duration: 2 days	Продолжительность хранения резервных копий (days, weeks, months, years). Регистр не учитывается.	Допустимы значения (day(s) , week(s) , month(s) , year(s)).
Verify flag: true	Проверять или не проверять резервные копии после их создания (true, false). Регистр не учитывается.	Допустимы значения: t, true, y, yes, on, 1, – для значения true; f, false, n, no, off, 0 – для значения false.

Название параметра	Описание параметра	Значения параметра
Verify interval: 1 day	Интервал проверки резервных копий (days, weeks, months, years). Регистр не учитывается.	Допустимы значения (day(s) , week(s) , month(s) , year(s)).
Resource type: File system	Тип ресурса (см.актуальный список типов ресурсов и их названия в вашей лицензии).	
Resource: /home/andreyk/ST/	Ресурс (файл, директория, виртуальная машина, база данных и пр.) в зависимости от типа ресурса.	Ресурс задается строкой, для filesystem — это путь к файлу (папке), для postgresql — это строка PostgreSQL <version>, например: Resource: PostgreSQL 12.14.
Backup type: full	Тип резервной копии (full, incremental, differential).	Регистр учитывается, если написать не в нижнем регистре, подставится значение по умолчанию.
Crypto: kuznyechik	Алгоритм защитного преобразования резервных копий.	актуальный перечень алгоритмов (см. <i>rbfd</i>) Регистр учитывается, если написать не в нижнем регистре, подставится значение по умолчанию.
Status: run	Статус правила.	Допустимые значения: wait , run .
Auto delete obsoleted archive: true	Удалять или не удалять резервные копии, срок хранения которых истек (true, false). Регистр не учитывается.	Допустимы значения: t , true , y , yes , on , 1 , – для значения true ; f , false , n , no , off , 0 – для значения false .
Who will be informed when archive is obsoleted: RuBackup administrators	Группа пользователей (см. <i>rb_user_groups</i>), которые будут проинформированы о наличии устаревшей резервной копии или об ее удалении.	
Auto moving archive: true	Перемещать ли резервную копию автоматически в другой пул по достижении определенного срока ее хранения (true, false). Регистр не учитывается.	Допустимы значения: t , true , y , yes , on , 1 , – для значения true ; f , false , n , no , off , 0 – для значения false .
Move to pool: TL pool	Пул, в которой будут автоматически перемещены резервные копии по достижении определенного срока хранения (см. <i>rb_pools</i>).	

Название параметра	Описание параметра	Значения параметра
Move archive if older than: 1 day	Срок, по истечении которого, резервные копии правила могут быть перемещены в другой пул.	
Notify normal: RuBackup administrators	Группа пользователей (см. rb_user_groups), которые будут проинформированы об успешном выполнении задачи резервного копирования данного правила.	
Notify normal CC: you@mail.ru	Отправить копию по адресу в случае успешного выполнении задачи резервного копирования.	
Normal execution script:	Выполнить скрипт.	
Notify exception: Nobody	Группа пользователей (см. rb_user_groups), которые будут проинформированы об ошибочном выполнении задачи резервного копирования данного правила.	
Notify exception CC:	Отправить копию по адресу в случае ошибочного выполнении задачи резервного копирования.	
Exception execution script:	Выполнить скрипт в случае ошибочного выполнения задачи резервного копирования.	
Notify verify: Nobody	Группа пользователей (см. rb_user_groups), которые будут проинформированы о результатах проверки резервной копии	
Notify verify CC:	Отправить копию.	
Notify if end of rule validity: Nobody	Группа пользователей (см. rb_user_groups), которые будут проинформированы об окончании срока действия правила.	
Notify if end of rule validity CC:	Отправить копию.	

Название параметра	Описание параметра	Значения параметра
Notify if end of storage capacity: Nobody	Группа пользователей (см. rb_user_groups), которые будут проинформированы об окончании квоты, выделенной для хранения резервных копий данного правила.	
Notify if end of storage capacity CC:	Отправить копию.	
Allow the client to remove archives: false	Разрешено ли клиенту создавать задачу для удаления своих резервных копий (true, false). Регистр не учитывается.	Допустимы значения: t, true, y, yes, on, 1, – для значения true; f, false, n, no, off, 0 – для значения false.
Priority: 100	Приоритет выполнения правила.	
Periodic launch:	Период выполнения правила (в минутах).	
Restore script:	Путь к скрипту восстановления.	

Таблица 4. Пример создания нового правила для модуля Universal

Название параметра	Описание параметра	Значения параметра
connection_monitoring:t	Мониторинг соединения с СУБД (параметр используется только для подмодуля postgresql).	Возможные значения true (t), false (f).
engine:postgresql	Выбор подмодуля для резервного копирования.	Возможные варианты: postgresql, pg_probackup, superb.
incremental_subtype:archive_wal	Подтип инкрементального резервного копирования (параметр используется только для подмодуля postgresql).	
snapshot_type:lvm	Тип снимка (параметр используется только для подмодуля superb).	Возможные значения: lvm, dattobd.
snapshot_size:10	Размер мгновенного снимка состояния в % (параметр используется только для подмодуля superb).	
entire_snapshot_backup:f	Выполнять резервное копирование мгновенного снимка состояния СУБД.	Возможные значения true (t), false (f).

Название параметра	Описание параметра	Значения параметра
<code>pg_pro_threads:1</code>	Количество параллельных потоков при резервном копировании (параметр используется только для подмодуля <code>pg_probackup</code>).	
<code>pg_pro_backup_mode:PTRACK</code>	Подтип инкрементального резервного копирования (параметр используется только для подмодуля <code>pg_probackup</code>).	
<code>pg_pro_stream:t</code>	Режим доставки WAL (параметр используется только для подмодуля <code>pg_probackup</code>).	Возможные значения <code>true (t)</code> , <code>false (f)</code> .
<code>secret_method:3</code>	Метод получения аутентификационных данных (секрета) для подключения к резервируемой СУБД.	
<code>worker_parallelism:8</code>	Количество потоков, которые будут участвовать в процессе восстановления блоков данных ресурса.	
<code>enable_multithreading:f</code>	Многопоточная передача данных. Используются сетевые потоки в количестве, указанном в параметре <code>network_parallelism</code> .	Возможные значения <code>true (t)</code> , <code>false (f)</code> .
<code>enable_flexible_dedup:f</code>	Использование нескольких таблиц дедупликации вместо одной.	Возможные значения <code>true (t)</code> , <code>false (f)</code> .
<code>network_parallelism:8</code>	Количество потоков, которые будут передавать блоки данных на медиасервер.	
<code>memory_threshold:0</code>	Верхняя граница использования оперативной памяти (в Гб) при восстановлении резервной копии.	
<code>deny_memory_exceed:f</code>	Выполнение резервного копирования при превышении заданной верхней границы использования оперативной памяти. Используется в случае, если предыдущий инкрементальный бэкап был сделан версией СРК RuBackup ранее 2.1.1-а.84, а текущая работа производится в версии 2.1.1-а.84 и выше.	Возможные значения <code>true (t)</code> - резервное копирование прекратится с ошибкой, <code>false (f)</code> - будет показано предупреждение и резервное копирование будет продолжено.

Название параметра	Описание параметра	Значения параметра
deduplication:t	Исключение дублирующих копий повторяющихся данных.	Возможные значения true (t), false (f).

Листинг файла импорта

```

Name: Rule
Client: ThinkPad {e9587782b91d1f50}
Pool: Default
Storage capacity: 0
Minute: 0
Hour: 0
Day of month: *
Month: *
Day of week: 1
Validity start period: 2025-12-25 18:15:00+03
Validity end period: 2026-12-25 18:15:00+03
Storage duration: 1 year
Verify flag: true
Verify interval: 1 mon
Resource type: File system
Resource: /home, /opt ①
Backup type: full
Crypto: nocrypt
Status: wait
Auto delete obsoleted archive: false
Who will be informed when archive is obsoleted: Nobody
Auto moving archive: false
Move to pool: Default
Move archive if older than: 1 day
Notify normal: Nobody
Notify normal CC:
Normal execution script:
Notify exception: Nobody
Notify exception CC:
Exception execution script:
Notify verify: Nobody
Notify verify CC:
Notify if end of rule validity: Nobody
Notify if end of rule validity CC:
Notify if end of storage capacity: Nobody
Notify if end of storage capacity CC:
Allow the client to remove archives: true
Priority: 100

```

```
Restore script:
Transfer buffer size: 104857600
MODULE SETTING:file_list:t
MODULE SETTING:numeric_owner:f
MODULE SETTING:changing_files:error
MODULE SETTING:use_snapshot:f
MODULE SETTING:ignore_errors_snapshot:t
MODULE SETTING:snapshot_type:
MODULE SETTING:snapshot_size:10
MODULE SETTING:script_before_snapshot:
MODULE SETTING:script_after_snapshot:
MODULE SETTING:script_error_snapshot:
COMMON MODULES SETTING:worker_parallelism:8
COMMON MODULES SETTING:enable_multithreading:t
COMMON MODULES SETTING:enable_flexible_dedup:f
COMMON MODULES SETTING:network_parallelism:8
COMMON MODULES SETTING:memory_threshold:0
COMMON MODULES SETTING:deny_memory_exceed:f
COMMON MODULES SETTING:restore_corrupted_blocks:full_analysis
COMMON MODULES SETTING:deduplication:t
COMMON MODULES SETTING:split_large_number_files:f
```

- 1 Укажите несколько ресурсов через запятую без кавычек - будет создана одна общая задача на резервирование нескольких ресурсов.

rb_health_check

`rb_health_check` — утилита клиента RuBackup для проверки конфигурации клиента и его окружения.

Утилита проверяет:

- подключение клиента к основному серверу и медиасерверу;
- подключение к служебной базе данных, параметры настроек и наличие свободного пространства на диске со служебной базой данных;
- свободное пространство в пулах и наличие хранилищ в пулах.

```
Info: rb_health_check version: 2.7.0.d488069
Info: Logfile can find here: /opt/rubackup/log/rb_health_check.log
Warning: Wrong expression in the config file at the string 15, ignored
Warning: Wrong expression in the config file at the string 18, ignored
Warning: deduplication-task-memory is deprecated in
/opt/rubackup/etc/config.file
Info: Path to log file has been set: /opt/rubackup/log/RuBackup.log
Info: Node is a primary server
for "postgres" database user:
Do you want to use a secure SSL connection to the database 'rubackup'
(y/n/q)? n
Info: /opt/rubackup/lib found in $LD_LIBRARY_PATH [ ok ]
Info: /opt/rubackup/bin found in $PATH [ ok ]
Info: RuBackup client mode: client-server
Info: Check service rubackup-cmd... [ ok ]
Info: Check service rubackup-media... [ ok ]
Info: Check service rubackup-rbm... [ ok ]
Info: Check /etc/services [ ok ]
Info: Client interface: enp0s3 [ ok ]
Info: ipv4: 192.168.87.126
Info: Check primary server resolving
Info: Primary server 'astralinux-2.vm' resolved successfully [ ok ]
Info: RuBackup installation has: 1 media-server
Info: Media server 'astralinux-2.vm' resolved successfully [ ok ]
Info: Check connection to the media-server: 'astralinux-2.vm'
Info: Hostname 'astralinux-2.vm' is RuBackup media-server, version: 2.7.0 [
ok ]
Info: PostgreSQL version: 15.6 [ ok ]
Info: PostgreSQL config file: /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
Info: PostgreSQL hba file: /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
Info: PostgreSQL data directory: /var/lib/postgresql/15/main used 65.8652%
Info: DB connection count is 47
```

```

Info: Active session count is 2
Info: PostgreSQL max_parallel_workers: 8 [ OK ]
Info: PostgreSQL transaction isolation: 'READ COMMITTED' [ OK ]
Info: PostgreSQL work_mem: 67108864 bytes [ OK ]
Warning: PostgreSQL effective_cache_size buffers is too small. Recommend to
        set it up to: 11738245120 bytes
Warning: PostgreSQL shared_buffers is too small. Recommend to set it up
        to: 4192230400 bytes
Warning: Wrong PostgreSQL settings
Info: Check pool free space
Info: Filesystem pools:
Info: Id | Path | Pool name | Media Server | Used | Status |
Description
Info: ---+-----+-----+-----+-----+-----+
-----
Info: 1 | /pool | Default | astralinux-2.vm | 65% | online | -
Info: Block device pools:
Warning: Health check failed. You may probably encounter some kind of
        problem when running RuBackup

```

rb_init

`rb_init` — утилита администратора RuBackup для первоначальной настройки клиента или сервера RuBackup.

`rb_init` необходимо запустить после развёртывания пакета исполняемых файлов RuBackup на клиенте или сервере. `rb_init` создаёт главный конфигурационный файл `/opt/rubackup/etc/config.file` с параметрами по выбору пользователя. Без этого файла запуск клиента или сервера невозможен.

rb_init (неинтерактивный режим)

Неинтерактивный режим необходим для сценариев массового развёртывания, например, при использовании `ansible`. В этом режиме администратор имеет возможность настраивать RuBackup в `bash/shell` однострочной командой и, как следствие, использовать эту команду в скриптах для автоматизации процесса.

-h

Справочное сообщение

-y

--agree-with-eula

Вы должны указать эту опцию для входа в неинтерактивный режим (автоматическое принятие условий лицензионного соглашения)

-n node type

Определяет тип конфигурируемого узла

[-P parallelizm-num]

Определяет количество потоков для сетевых подпрограмм. Тип: опционально (устанавливает ограничение в 8 потоков, если опция не выбрана).

Аргументы

целое не отрицательное число не равное нулю

[-v]

Подробный вывод сервисных процессов в терминал и логи

Конфигурация основного сервера

--audit

Включение / выключение журналирования события ИБ

--audit-for-tasks

Включается дополнительно для журналирования задач (используется сов-

местно с опцией `--audit`)

`[-H dbhost]`

Указатель на сервер, где располагается база данных `rubackup`.

Аргумент

следует указать `hostname` сервера, где располагается или будет располагаться база данных `rubackup` (не рекомендуется использовать IP сервера). Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `localhost`

`[-N dbname]`

Определяет имя базы данных `rubackup`. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `rubackup`

`[-U dbuser]`

Определяет имя суперпользователя базы данных `rubackup`. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `rubackup`

`-X dbpasswd-postgres`

Пароль пользователя `postgres` (СУБД PostgreSQL, содержащей БД `rubackup`).

Аргументы

`postgres_user_passwd`

`-Y dbpasswd-rubackup`

Пароль пользователя `rubackup` (владельца БД `rubackup`). Необходим для создания пользователя `rubackup`.

Аргументы

`rubackup_user_passwd`.

`[--disable-dump]`

При определении этой опции, если база данных `rubackup` уже существует при выполнении `rb_init`, дампы базы данных `rubackup` не будут созданы. Если не указать этот параметр, то дампы базы данных будут созданы

`[--dump-format]`

Определяет формат дампа базы данных `rubackup`.

`-c`

будет использоваться значение по умолчанию, если не указать параметр.

Доступные значения

`p` (plain, SQL-скрипт), `c` (custom-архив, восстановление выполняется с помо-

щью `pg_restore`). Дамп в формате `custom` занимает меньше места на диске, по сравнению с `plain` форматом

`[--dump-compression-level level]`

Для `custom` формата дампа базы данных `rubackup` доступен выбор степени сжатия (0-9). Чем выше степень сжатия, тем меньше архив занимает места на диске, и тем дольше выполняется процедура дампа базы данных. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `1`.

Доступные значения

число от 0 до 9

`[--dump-dir-path path]`

Определяет папку, в которую сохранится дамп базы данных `rubackup`. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `..`. При пересоздании и обновлении БД производится резервное копирование устаревшей версии БД при помощи утилиты `pg_dump`, если не установлен параметр `--disable-dump`

`[--ssl-mode mode]`

Выбрать `SSL-mode` для определения степени защиты соединения. Доступные варианты режимов: `disable`, `allow`, `prefer`, `require`, `verify-ca`, `verify-full`

`[--ssl-root-cert path]`

Указать путь к корневому сертификату

`[--ssl-cert path]`

Указать путь к сертификату клиента

`[--ssl-key path]`

Указать путь к приватному ключу клиента.

`-i iface`

Сетевой интерфейс клиента для связи с севером.

Аргументы

Укажите имя клиентского сетевого интерфейса (напр. `Eth0`)

`-f path`

Определение директории для Default пула. (создает директорию, если она не была создана ранее).

Аргументы

необходимо указать путь и имя директории (напр. `/default-pool`)

[-l local-backup-directory]

Определение директории для временных операций резервного копирования. Если при настройке не был указан флаг `-l` и аргумент к нему, то в файле `/opt/rubackup/etc/config.file` в параметре `use-local-backup-directory` будет значение по умолчанию: `/tmp`

Аргумент

укажите абсолютный путь к директории (напр. `/RuBackup-tmp`)

[-O if-db-exists-opt]

Опция используется при при реконфигурации основного сервера (если база данных `rubackup` существует) и указывает, что необходимо сделать с БД. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `upgrade`.

Аргументы

`cancel` (отменить дальнейшую конфигурацию) | `drop` (пересоздать БД) | `upgrade` (апдейт существующей БД)

[-S secondary-server]

Указатель на расположение дополнительного сервера резервного копирования.

Аргументы

укажите FQDN дополнительного сервера (не рекомендуется использовать IP-адрес)

[-p parallel-tasks]

Возможность ограничить параллельное выполнение заданий. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `2`.

Аргумент

целое число ≤ 2

[-D dedup-memory-size]

Указывает объем памяти дедупликации для задачи в байтах (`268435456` байт по умолчанию).

Аргумент

неотрицательное целое число

[-r]

Разрешает выполнять удаленную репликацию для клиента

[-R]

Разрешает выполнять централизованное восстановление для ресурсов клиента

[-g]

Создает ключи электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и дает возможность клиенту проверять целостность резервных копий с их помощью

[-P parallelism-num]

Определяет количество потоков для сетевых подпрограмм. Тип: опционально (устанавливает ограничение в 8 потоков, если опция не выбрана).

Аргументы

целое не отрицательное число не равное нулю

[-v]

Подробный вывод сервисных процессов в терминал и логи

[-m]

Опция включает мониторинг клиента

Конфигурация автономного клиента

-a archive-catalog

Определяет клиента, как автономный.

Аргументы

следует указать директорию для хранения архивов резервных копий (прим. `/rubackup-backups`). Если на клиенте предполагается, в качестве хранилища ПК, использоваться внешнее устройство или сетевую шару, то директория будет выступать в качестве точки монтирования

[-z compressor]

Выбор метода компрессии архивов резервных копий для автономного клиента (по умолчанию `pigz`).

Аргументы

`none, gzip, pigz, xz`

[-d dedicated-device-or-network-share]

Опция определяет, что мы хотим использовать в качестве хранилища внешнее устройство (USB/внешний SSD) или сетевую шару.

Аргументы

указываем путь к внешнему накопителю (прим. `/dev/sdb`) или сетевой шаре (прим. `srv://net_share`)

[-s network-share-type]

Определяет тип сетевой шары и используется вместе с опцией `-d` (использу-

ется клиентом для команды `mount -t`).

Аргументы

`nfs` или `cifs`

`[-o mount-option]`

При необходимости указывает опции монтирования. Используется вместе с опцией `-d`.

Аргументы

прим. `rw`, `sync` (опции перечисляются через запятую, без пробелов)

`[-l local-backup-directory]`

Определение директории для временных операций резервного копирования. Если при настройке не был указан флаг `-l` и аргумент к нему, то в файле `/opt/rubackup/etc/config.file` в параметре `use-local-backup-directory` будет значение по умолчанию: `/tmp`

Аргумент

укажите абсолютный путь к директории (напр. `/RuBackup-tmp`)

`[-P parallelizm-num]`

Определяет количество потоков для сетевых подпрограмм. Тип: опционально (устанавливает ограничение в 8 потоков, если опция не выбрана).

Аргументы

целое не отрицательное число не равное нулю

`[-v]`

Подробный вывод сервисных процессов в терминал и логи

Конфигурация клиент (клиент-серверная архитектура)

`-s primary-server`

Указатель на основной сервер.

Аргументы

следует указать FQDN сервера (не рекомендуется использовать IP-адреса)

`-i iface`

Сетевой интерфейс клиента для связи с севером.

Аргументы

Укажите имя клиентского сетевого интерфейса (напр. `Eth0`)

[-S secondary-server]

Указатель на расположение дополнительного сервера резервного копирования.

Аргументы

укажите FQDN дополнительного сервера (не рекомендуется использовать IP-адрес)

[-l local-backup-directory]

Определение директории для временных операций резервного копирования. Если при настройке не был указан флаг `-l` и аргумент к нему, то в файле `/opt/rubackup/etc/config.file` в параметре `use-local-backup-directory` будет значение по умолчанию: `/tmp`

Аргумент

укажите абсолютный путь к директории (напр. `/RuBackup-tmp`)

[-p parallel-tasks]

Возможность ограничить параллельное выполнение заданий. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — 2.

Аргумент

целое число ≤ 2

[-D dedup-memory-size]

Указывает объем памяти дедупликации для задачи в байтах (268435456 байт по умолчанию).

Аргумент

неотрицательное целое число

[-r]

Разрешает выполнять удаленную репликацию для клиента

[-R]

Разрешает выполнять централизованное восстановление для ресурсов клиента

[-g]

Создает ключи электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и дает возможность клиенту проверять целостность резервных копий с их помощью

[-P parallelizm-num]

Определяет количество потоков для сетевых подпрограмм. Тип: опционально (устанавливает ограничение в 8 потоков, если опция не выбрана).

Аргументы

целое не отрицательное число не равное нулю

[-v]

Подробный вывод сервисных процессов в терминал и логи

Конфигурация дополнительного сервера**-c primary-server**

Указатель на основной сервер.

Аргументы

следует указать FQDN сервера (не рекомендуется использовать IP-адреса).

-H dbhost

Указатель на сервер, где располагается база данных `rubackup`.

Аргумент

следует указать `hostname` сервера, где располагается или будет располагаться база данных `rubackup` (не рекомендуется использовать IP сервера). Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `localhost`

[-N dbname]

Определяет имя базы данных `rubackup`. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `rubackup`

[-U dbuser]

Определяет имя суперпользователя базы данных `rubackup`. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `rubackup`

-Y dbpasswd-rubackup

Пароль пользователя `rubackup` (владельца БД `rubackup`). Необходим для создания пользователя `rubackup`.

Аргументы

`rubackup_user_passwd`

-i iface

Сетевой интерфейс клиента для связи с севером.

Аргументы

Укажите имя клиентского сетевого интерфейса (напр. `Eth0`)

[-l local-backup-directory]

Определение директории для временных операций резервного копирования. Если при настройке не был указан флаг `-l` и аргумент к нему, то в файле `/opt/rubackup/etc/config.file` в параметре `use-local-backup-directory` будет значение по умолчанию: `/tmp`

Аргумент

укажите абсолютный путь к директории (напр. `/RuBackup-tmp`)

[-p parallel-tasks]

Возможность ограничить параллельное выполнение заданий. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — 2.

Аргумент

целое число ≤ 2

[-D dedup-memory-size]

Указывает объем памяти дедупликации для задачи в байтах (268435456 байт по умолчанию).

Аргумент

неотрицательное целое число

[-r]

Разрешает выполнять удаленную репликацию для клиента

[-R]

Разрешает выполнять централизованное восстановление для ресурсов клиента

[-g]

Создает ключи электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и дает возможность клиенту проверять целостность резервных копий с их помощью

[-P parallelizm-num]

Определяет количество потоков для сетевых подпрограмм. Тип: опционально (устанавливает ограничение в 8 потоков, если опция не выбрана).

Аргументы

целое не отрицательное число не равное нулю

[-v]

Подробный вывод сервисных процессов в терминал и логи

Конфигурация медиасервера

-c primary-server

Указатель на основной сервер.

Аргументы

следует указать FQDN сервера (не рекомендуется использовать IP-адреса)

-H dbhost

Указатель на сервер, где располагается база данных `rubackup`.

Аргумент

следует указать hostname сервера, где располагается или будет располагаться база данных `rubackup` (не рекомендуется использовать IP сервера). Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `localhost`

[-N dbname]

Определяет имя базы данных `rubackup`. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `rubackup`

[-U dbuser]

Определяет имя суперпользователя базы данных `rubackup`. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — `rubackup`

-Y dbpasswd-rubackup

Пароль пользователя `rubackup` (владельца БД `rubackup`). Необходим для создания пользователя `rubackup`.

Аргументы

`rubackup_user_passwd`

-i iface

Сетевой интерфейс клиента для связи с сервером.

Аргументы

Укажите имя клиентского сетевого интерфейса (напр. `Eth0`)

[-l local-backup-directory]

Определение директории для временных операций резервного копирования. Если при настройке не был указан флаг `-l` и аргумент к нему, то в файле `/opt/rubackup/etc/config.file` в параметре `use-local-backup-directory` будет значение по умолчанию: `/tmp`

Аргумент

укажите абсолютный путь к директории (напр. /RuBackup-tmp)

[-S secondary-server]

Указатель на расположение дополнительного сервера резервного копирования.

Аргументы

укажите FQDN дополнительного сервера (не рекомендуется использовать IP-адрес)

[-p parallel-tasks]

Возможность ограничить параллельное выполнение заданий. Если не указать этот параметр, будет использоваться значение по умолчанию — 2.

Аргумент

целое число ≤ 2

[-D dedup-memory-size]

Указывает объем памяти дедупликации для задачи в байтах (268435456 байт по умолчанию).

Аргумент

неотрицательное целое число

[-r]

Разрешает выполнять удаленную репликацию для клиента

[-R]

Разрешает выполнять централизованное восстановление для ресурсов клиента

[-g]

Создает ключи электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и дает возможность клиенту проверять целостность резервных копий с их помощью

[-P parallelism-num]

Определяет количество потоков для сетевых подпрограмм. Тип: опционально (устанавливает ограничение в 8 потоков, если опция не выбрана).

Аргументы

целое не отрицательное число не равное нулю

[-v]

Подробный вывод сервисных процессов в терминал и логи

[-m]

Опция включает мониторинг клиента

Сценарии настройки сервера

На этой странице указаны основные шаги работы с `rb_init` при первичной настройке сервера RuBackup ([Рисунок 1](#)).




Рисунок 1. Диаграмма шагов первичной настройки сервера

Настройка основного сервера

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

```
You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before
installing
RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])
```

2. Выберите роль настраиваемого узла (p).

```
Do you want to configure RuBackup server (p[rietary], s[econdary], m[edia])
or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)? p
```

3. Укажите адрес машины со служебной БД.

```
Enter hostname or IP address of PostgreSQL server [ localhost ]:
```

4. Укажите порт подключения к служебной БД.

```
Enter port of PostgreSQL server [5432]:
```

5. Укажите пароль пользователя `postgres` служебной БД.

```
Please enter password for "postgres" database user:
```

6. Задайте использование защищенного соединения со служебной БД.

```
Do you want to use a secure SSL connection to the database 'rubackup'
(y/n/q)?
```

7. (опционально) Если выбрано использование SSL, выберите режим SSL-подключения и укажите пути к сертификатам.

- a. Выберите SSL-режим соединения со служебной БД.

```
Enter sslmode ( allow, disable, prefer, require,
verify-ca, verify-full ) [ require ]
```

Таблица 5. Описание режимов SSL

Режим	Защита от прослушивания	Защита от MITM	Утверждение
disable	Нет	Нет	Мне не важна безопасность и я не приемлю издержки, связанные с шифрованием.
allow	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я приемлю издержки, связанные с шифрованием, если на этом настаивает сервер.
prefer	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я предпочитаю шифрование (и приемлю связанные издержки), если это поддерживает сервер.
require	Да	Нет	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Я доверяю сети в том, что она обеспечивает подключение к нужному серверу
verify-ca	Да	Зависит от политики ЦС	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу
verify-full	Да	Да	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу и это именно указанный мной сервер

b. Укажите пути к файлам сертификатов.

```
Enter path for sslrootcert file:
Enter path for sslcert file:
Enter path for sslkey file:
```

8. Укажите имя суперпользователя СРК.

```
Enter name of RuBackup superuser [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

9. Подтвердите создание пользователя `rubackup` служебной БД.

```
Do you want to create database user "rubackup" (y/n)?
```

10. Укажите и повторите пароль пользователя `rubackup` служебной БД.

```
Please enter password for "rubackup" database user:
Repeat password:
```

**Требования к паролю**

Пароль должен удовлетворять следующим критериям:

- длина не менее 12 символов;
- содержать одну заглавную букву или более;
- содержать один или более спецсимвол: `!"#$%&'()*+,-./:;<>=?@[]^_`{|};`
- содержать одну цифру или более.

11. Укажите имя служебной БД.

```
Enter RuBackup database name [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

12. Подтвердите создание служебной БД.

```
Do you want to create database "rubackup" on "localhost" host (y/n)?
```

13. Укажите путь в файловой системе для хранилища по умолчанию (Default).

```
Do you want to add a required file system to the 'Default' pool in the
configuration? (y/n)?
Enter path:
```

14. Задайте возможность использования резервного сервера.

```
Will you use secondary server (y/n)?
```

Если используется резервный сервер, по запросу укажите его адрес.

```
Hostname of secondary server:
```

15. Выберите сетевой интерфейс, через который будет выполняться обращение к клиентам СРК.

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
lo [0]
enp0s3 [1]
```

```
docker0 [2]
Choose client net interface ID for use: 1
Selected interface: enp0s3
```

16. Задайте возможность централизованного восстановления.

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

17. Задайте возможность удаленной репликации.

```
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas
on
this client (y/n)?
```

18. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

19. Укажите количество потоков операций резервного копирования.

```
Set amount threads parallelizm for server [ 8 ]:
Set amount threads parallelizm media server [ 8 ]:
```

20. Задайте возможность использования цифровой подписи резервных копий.

```
Will you use digital signature (y/n)?
```

21. Задайте возможность системного мониторинга.

```
Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?
```

22. Установите предел используемой оперативной памяти.

```
Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?
```

23. Установите значение предела используемой оперативной памяти в ГБ (целое число).

```
Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):
```

24. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

```
Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?
```

25. Задайте возможность аудита безопасности.

```
Do you want to enable security audit ([y]es, [n]o, [q]uit)(y/n/q)?
```



Чтобы включить аудит безопасности, нужна утилита `psql`.

26. Выберите тип аудита безопасности

```
Choose security audit type ([e]ssential only, [t]asks (additionally to essential), [q]uit), (e/t/q)
```

Настройка резервного сервера

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

```
You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])
```

2. Выберите роль настраиваемого узла (`s`).

```
Do you want to configure RuBackup server (p[ri]mary, s[e]condary, m[edia]) or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)? s
```

3. Укажите адрес машины со служебной БД.

```
Enter hostname or IP address of PostgreSQL server [ localhost ]:
```

4. Укажите порт подключения к служебной БД.

```
Enter port of PostgreSQL server [5432]:
```

5. Задайте использование защищенного соединения со служебной БД.

```
Do you want to use a secure SSL connection to the database 'rubackup'
(y/n/q)?
```

6. (опционально) Если выбрано использование SSL, выберите режим SSL-подключения и укажите пути к сертификатам.

a. Выберите SSL-режим соединения со служебной БД.

```
Enter sslmode ( allow, disable, prefer, require,
verify-ca, verify-full ) [ require ]
```

Таблица 6. Описание режимов SSL

Режим	Защита от прослушивания	Защита от MITM	Утверждение
disable	Нет	Нет	Мне не важна безопасность и я не приемлю издержки, связанные с шифрованием.
allow	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я приемлю издержки, связанные с шифрованием, если на этом настаивает сервер.
prefer	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я предпочитаю шифрование (и приемлю связанные издержки), если это поддерживает сервер.
require	Да	Нет	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Я доверяю сети в том, что она обеспечивает подключение к нужному серверу
verify-ca	Да	Зависит от политики ЦС	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу
verify-full	Да	Да	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу и это именно указанный мной сервер

b. Укажите пути к файлам сертификатов.

```
Enter path for sslrootcert file:
Enter path for sslcert file:
Enter path for sslkey file:
```

7. Укажите имя суперпользователя СРК.

```
Enter name of RuBackup superuser [ rubakup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

8. Укажите пароль пользователя служебной БД.

```
Please enter password for "rubakup" database user:
```

9. Укажите имя служебной БД.

```
Enter RuBackup database name [ rubakup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

10. Укажите адрес основного сервера.

```
Hostname of primary server:
```

11. Выберите сетевой интерфейс, через который будет выполняться обращение к клиентам СРК.

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
```

```
lo [0]
enp0s3 [1]
docker0 [2]
```

```
Choose client net interface ID for use: 1
```

```
Selected interface: enp0s3
```

12. Задайте возможность централизованного восстановления.

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

13. Задайте возможность удаленной репликации.

```
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas
on
this client (y/n)?
```

14. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

15. Задайте возможность использования цифровой подписи резервных копий.

```
Will you use digital signature (y/n)?
```

16. Задайте возможность системного мониторинга.

```
Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?
```

17. Установите предел используемой оперативной памяти.

```
Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?
```

18. Установите значение предела используемой оперативной памяти в ГБ (целое число).

```
Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):
```

19. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

```
Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?
```

Настройка медиасервера

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

```
You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before  
installing  
RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])
```

2. Выберите роль настраиваемого узла (m).

```
Do you want to configure RuBackup server (p[ri]mary, s[e]condary, m[edia])  
or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)? m
```

3. Укажите адрес машины со служебной БД.

Enter hostname or IP address of PostgreSQL server [localhost]:

4. Укажите порт подключения к служебной БД.

Enter port of PostgreSQL server [5432]:

5. Задайте использование защищенного соединения со служебной БД.

Do you want to use a secure SSL connection to the database 'rubackup' (y/n/q)?

6. (опционально) Если выбрано использование SSL, выберите режим SSL-подключения и укажите пути к сертификатам.

a. Выберите SSL-режим соединения со служебной БД.

Enter sslmode (allow, disable, prefer, require, verify-ca, verify-full) [require]

Таблица 7. Описание режимов SSL

Режим	Защита от прослушивания	Защита от MITM	Утверждение
disable	Нет	Нет	Мне не важна безопасность и я не приемлю издержки, связанные с шифрованием.
allow	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я приемлю издержки, связанные с шифрованием, если на этом настаивает сервер.
prefer	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я предпочитаю шифрование (и приемлю связанные издержки), если это поддерживает сервер.
require	Да	Нет	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Я доверяю сети в том, что она обеспечивает подключение к нужному серверу
verify-ca	Да	Зависит от политики ЦС	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу
verify-full	Да	Да	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу и это именно указанный мной сервер

b. Укажите пути к файлам сертификатов.

```
Enter path for sslrootcert file:  
Enter path for sslcert file:  
Enter path for sslkey file:
```

7. Укажите имя суперпользователя СРК.

```
Enter name of RuBackup superuser [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, \, /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

8. Укажите и повторите пароль пользователя rubackup служебной БД.

```
Please enter password for "rubackup" database user:  
Repeat password:
```



Требования к паролю

Пароль должен удовлетворять следующим критериям:

- длина не менее 12 символов;
- содержать одну заглавную букву или более;
- содержать один или более спецсимвол: !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|};
- содержать одну цифру или более.

9. Укажите имя служебной БД.

```
Enter RuBackup database name [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, \, /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

10. Укажите адрес основного сервера.

```
Hostname of primary server:
```

11. Задайте возможность использования резервного сервера.

```
Will you use secondary server (y/n)?
```

Если используется резервный сервер, по запросу укажите его адрес.

```
Hostname of secondary server :
```

12. Выберите сетевой интерфейс, через который будет выполняться обращение к клиентам СРК.

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
```

```
lo [0]  
enp0s3 [1]  
docker0 [2]
```

```
Choose client net interface ID for use: 1
```

```
Selected interface: enp0s3
```

13. Задайте возможность централизованного восстановления.

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

14. Задайте возможность удаленной репликации.

```
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas  
on  
this client (y/n)?
```

15. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

16. Укажите количество потоков операций резервного копирования.

```
Set amount threads parallelizm for server [ 8 ]:  
Set amount threads parallelizm media server [ 8 ]:
```

17. Задайте возможность использования цифровой подписи резервных копий.

```
Will you use digital signature (y/n)?
```

18. Задайте возможность системного мониторинга.

```
Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?
```

19. Установите предел используемой оперативной памяти.

```
Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?
```

20. Установите значение предела используемой оперативной памяти в ГБ (целое число).

```
Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):
```

21. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

```
Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?
```

Сценарии настройки клиента

На этой странице указаны основные шаги работы с `rb_init` при первичной настройке клиента RuBackup ([Рисунок 2](#)).




Рисунок 2. Диаграмма шагов первичной настройки клиента

Клиент-серверный режим

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

2. Выберите роль настраиваемого узла (с).

Do you want to configure RuBackup server (p[rimary], s[econdary], m[edia])

```
or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)? c
```

3. Выберите режим клиента (с).

```
Choose client mode: client-server or autonomous (c/a)? c
```

4. Укажите адрес основного сервера.

```
Hostname of primary server:
```

5. Задайте возможность использования резервного сервера.

```
Will you use secondary server (y/n)?
```

Если используется резервный сервер, по запросу укажите его адрес.

```
Hostname of secondary server:
```

6. Выберите сетевой интерфейс, через который будет выполняться обращение к клиентам СРК.

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
```

```
lo [0]
```

```
enp0s3 [1]
```

```
docker0 [2]
```

```
Choose client net interface ID for use: 1
```

```
Selected interface: enp0s3
```

7. Задайте возможность централизованного восстановления.

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

8. Задайте возможность удаленной репликации.

```
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas  
on  
this client (y/n)?
```

9. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

10. Задайте возможность использования цифровой подписи резервных копий.

```
Will you use digital signature (y/n)?
```

11. Задайте возможность системного мониторинга.

```
Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?
```

12. Установите предел используемой оперативной памяти.

```
Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?
```

13. Установите значение предела используемой оперативной памяти в ГБ (целое число).

```
Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):
```

14. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

```
Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?
```

Автономный режим

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

```
You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before  
installing  
RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])
```

2. Выберите роль настраиваемого узла (c).

```
Do you want to configure RuBackup server (p[ri]mary, s[e]condary, m[edia])  
or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)? c
```

3. Выберите режим клиента (a).

```
Choose client mode: client-server or autonomous (c/a)? a
```

4. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

5. Выберите место хранения архивов: папку на диске, диск или сетевой ресурс.

```
Would you like to use a catalog, or dedicated device,  
or network share to store your archives (c/d/n)?
```

6. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

```
Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?
```

Сценарии обновления сервера

На этой странице указаны основные шаги работы с `rb_init` при обновлении сервера RuBackup ([Рисунок 3](#)).




Рисунок 3. Диаграмма шагов обновления сервера

Обновление основного сервера

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

```
You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before
installing
RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])
```

2. Выберите роль настраиваемого узла (p).

```
Do you want to configure RuBackup server (p[ri]mary, s[e]condary, m[edia])
or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)? p
```

3. Примите решение об обновлении файла настроек.

```
Config file $FILE_NAME exists. If you want to upgrade the database without
changing config file choose 'n'. Do you want to replace it(y/n/q)?
```

Обновление без обновления файла настроек допускается только для основного сервера.

4. Укажите адрес машины со служебной БД.

```
Enter hostname or IP address of PostgreSQL server [ localhost ]:
```

5. Укажите порт подключения к служебной БД.

```
Enter port of PostgreSQL server [5432]:
```

6. Укажите пароль пользователя `postgres` служебной БД.

```
Please enter password for "postgres" database user:
```

7. Задайте использование защищенного соединения со служебной БД.

```
Do you want to use a secure SSL connection to the database 'rubackup'
(y/n/q)?
```

8. (опционально) Если выбрано использование SSL, выберите режим SSL-подключе-

чения и укажите пути к сертификатам.

a. Выберите SSL-режим соединения со служебной БД.

```
Enter sslmode ( allow, disable, prefer, require,
verify-ca, verify-full ) [ require ]
```

Таблица 8. Описание режимов SSL

Режим	Защита от прослушивания	Защита от MITM	Утверждение
disable	Нет	Нет	Мне не важна безопасность и я не приемлю издержки, связанные с шифрованием.
allow	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я приемлю издержки, связанные с шифрованием, если на этом настаивает сервер.
prefer	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я предпочитаю шифрование (и приемлю связанные издержки), если это поддерживает сервер.
require	Да	Нет	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Я доверяю сети в том, что она обеспечивает подключение к нужному серверу
verify-ca	Да	Зависит от политики ЦС	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу
verify-full	Да	Да	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу и это именно указанный мной сервер

b. Укажите пути к файлам сертификатов.

```
Enter path for sslrootcert file:
Enter path for sslcert file:
Enter path for sslkey file:
```

9. Укажите имя суперпользователя СРК.

```
Enter name of RuBackup superuser [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

10. Укажите пароль пользователя служебной БД.

```
Please enter password for "rubackup" database user:
```

11. Укажите имя служебной БД.

```
Enter RuBackup database name [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

12. Выберите действие со служебной БД.

```
You've specified already existing database.  
Do you want to upgrade(u), drop(d) or keep(k) existing database (u/d/k)?
```

13. (опционально) Если выбрано обновление (upgrade) или удаление (drop) служебной БД, примите решение о резервном копировании (дампе) существующей БД. Резервное копирование выполняется утилитой pg_dump.

Если вы решили сделать резервную копию служебной БД, выберите:

- формат резервной копии (custom, plain),
- степень сжатия (для формата custom),
- место сохранения.

14. Укажите путь в файловой системе для хранилища по умолчанию (Default).

```
Do you want to add a required file system to the 'Default' pool in the  
configuration? (y/n)?  
Enter path:
```

15. Задайте возможность использования резервного сервера.

```
Will you use secondary server (y/n)?
```

Если используется резервный сервер, по запросу укажите его адрес.

```
Hostname of secondary server:
```

16. Выберите сетевой интерфейс, через который будет выполняться обращение к клиентам СРК.

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
  lo [0]
  enp0s3 [1]
  docker0 [2]
Choose client net interface ID for use: 1
Selected interface: enp0s3
```

17. Задайте возможность централизованного восстановления.

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

18. Задайте возможность удаленной репликации.

```
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas
on
this client (y/n)?
```

19. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

20. Укажите количество потоков операций резервного копирования.

```
Set amount threads parallelizm for server [ 8 ]:
Set amount threads parallelizm media server [ 8 ]:
```

21. Выберите действие с мастер-ключом: сохранить существующий или создать **НОВЫЙ**.

```
You have RuBackup master key file:
This key is used to crypt and decrypt RuBackup archives
If you drop it you can't decrypt your archives
If you have crypted RuBackup archives STOP NOW and SAVE existing key!!!

Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?";
```



Мастер-ключ используется для защитного преобразования резервных копий в обе стороны. Замена мастер-ключа приведет к невозможности использования существующих резервных копий!

22. Задайте возможность использования цифровой подписи резервных копий.

```
Will you use digital signature (y/n)?
```

23. Задайте возможность системного мониторинга.

```
Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?
```

24. Установите предел используемой оперативной памяти.

```
Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?
```

25. Установите значение предела используемой оперативной памяти в ГБ (целое число).

```
Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):
```

26. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

```
Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?
```

27. Задайте возможность аудита безопасности.

```
Do you want to enable security audit ([y]es, [n]o, [q]uit)(y/n/q)?
```



Чтобы включить аудит безопасности, нужна утилита `psql`.

28. Выберите тип аудита безопасности

```
Choose security audit type ([e]ssential only, [t]asks (additionally to essential), [q]uit), (e/t/q)
```

Обновление резервного сервера

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

```
You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing
```

```
RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])
```

2. Выберите роль настраиваемого узла (s).

```
Do you want to configure RuBackup server (p[ri]mary, s[e]condary, m[edia])
or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)? s
```

3. Примите решение об обновлении файла настроек.

```
Config file $FILE_NAME exists. If you want to upgrade the database without
changing config file choose 'n'. Do you want to replace it(y/n/q)?
```

Обновление без обновления файла настроек допускается только для основного сервера.

4. Укажите адрес машины со служебной БД.

```
Enter hostname or IP address of PostgreSQL server [ localhost ]:
```

5. Укажите порт подключения к служебной БД.

```
Enter port of PostgreSQL server [5432]:
```

6. Задайте использование защищенного соединения со служебной БД.

```
Do you want to use a secure SSL connection to the database 'rubackup'
(y/n/q)?
```

7. (опционально) Если выбрано использование SSL, выберите режим SSL-подключения и укажите пути к сертификатам.

- a. Выберите SSL-режим соединения со служебной БД.

```
Enter sslmode ( allow, disable, prefer, require,
verify-ca, verify-full ) [ require ]
```

Таблица 9. Описание режимов SSL

Режим	Защита от прослушивания	Защита от MITM	Утверждение
disable	Нет	Нет	Мне не важна безопасность и я не приемлю издержки, связанные с шифрованием.
allow	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я приемлю издержки, связанные с шифрованием, если на этом настаивает сервер.
prefer	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я предпочитаю шифрование (и приемлю связанные издержки), если это поддерживает сервер.
require	Да	Нет	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Я доверяю сети в том, что она обеспечивает подключение к нужному серверу
verify-ca	Да	Зависит от политики ЦС	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу
verify-full	Да	Да	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу и это именно указанный мной сервер

b. Укажите пути к файлам сертификатов.

```
Enter path for sslrootcert file:
Enter path for sslcert file:
Enter path for sslkey file:
```

8. Укажите имя суперпользователя СРК.

```
Enter name of RuBackup superuser [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

9. Укажите пароль пользователя служебной БД.

```
Please enter password for "rubackup" database user:
```

10. Укажите имя служебной БД.

```
Enter RuBackup database name [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

11. Укажите адрес основного сервера.

```
Hostname of primary server:
```

12. Выберите сетевой интерфейс, через который будет выполняться обращение к клиентам СРК.

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
```

```
lo [0]
enp0s3 [1]
docker0 [2]
```

```
Choose client net interface ID for use: 1
```

```
Selected interface: enp0s3
```

13. Задайте возможность централизованного восстановления.

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

14. Задайте возможность удаленной репликации.

```
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas
on
this client (y/n)?
```

15. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

16. Выберите действие с мастер-ключом: сохранить существующий или создать **НОВЫЙ**.

```
You have RuBackup master key file:
This key is used to crypt and decrypt RuBackup archives
If you drop it you can't decrypt your archives
If you have crypted RuBackup archives STOP NOW and SAVE existing key!!!
```

```
Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?";
```



Мастер-ключ используется для защитного преобразования резервных копий в обе стороны. Замена мастер-ключа приведет к невозможности использования существующих резервных копий!

17. Задайте возможность использования цифровой подписи резервных копий.

```
Will you use digital signature (y/n)?
```

18. Задайте возможность системного мониторинга.

```
Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?
```

19. Установите предел используемой оперативной памяти.

```
Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?
```

20. Установите значение предела используемой оперативной памяти в ГБ (целое число).

```
Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):
```

21. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

```
Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?
```

Обновление медиасервера

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

```
You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before  
installing  
RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])
```

2. Выберите роль настраиваемого узла (m).

```
Do you want to configure RuBackup server (p[rietary], s[econdary], m[edia])  
or RuBackup c[lient] (p/s/m/c/q)? m
```

3. Примите решение об обновлении файла настроек.

```
Config file $FILE_NAME exists. If you want to upgrade the database without
changing config file choose 'n'. Do you want to replace it(y/n/q)?
```

Обновление без обновления файла настроек допускается только для основного сервера.

4. Укажите адрес машины со служебной БД.

```
Enter hostname or IP address of PostgreSQL server [ localhost ]:
```

5. Укажите порт подключения к служебной БД.

```
Enter port of PostgreSQL server [5432]:
```

6. Задайте использование защищенного соединения со служебной БД.

```
Do you want to use a secure SSL connection to the database 'rubackup'
(y/n/q)?
```

7. (опционально) Если выбрано использование SSL, выберите режим SSL-подключения и укажите пути к сертификатам.

а. Выберите SSL-режим соединения со служебной БД.

```
Enter sslmode ( allow, disable, prefer, require,
verify-ca, verify-full ) [ require ]
```

Таблица 10. Описание режимов SSL

Режим	Защита от прослушивания	Защита от MITM	Утверждение
disable	Нет	Нет	Мне не важна безопасность и я не приемлю издержки, связанные с шифрованием.
allow	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я приемлю издержки, связанные с шифрованием, если на этом настаивает сервер.
prefer	Возможно	Нет	Мне не важна безопасность, но я предпочитаю шифрование (и приемлю связанные издержки), если это поддерживает сервер.

Режим	Защита от прослушивания	Защита от MITM	Утверждение
require	Да	Нет	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Я доверяю сети в том, что она обеспечивает подключение к нужному серверу
verify-ca	Да	Зависит от политики ЦС	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу
verify-full	Да	Да	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу и это именно указанный мной сервер

b. Укажите пути к файлам сертификатов.

```
Enter path for sslrootcert file:
Enter path for sslcert file:
Enter path for sslkey file:
```

8. Укажите имя суперпользователя СРК.

```
Enter name of RuBackup superuser [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

9. Укажите пароль пользователя служебной БД.

```
Please enter password for "rubackup" database user:
```

10. Укажите имя служебной БД.

```
Enter RuBackup database name [ rubackup ]:
```

Недопустимые символы: пробел, \, \$, #, ` , /, ?, *, ., ,, ;, :, %, ^, &, <, >.

11. Укажите адрес основного сервера.

```
Hostname of primary server:
```

12. Задайте возможность использования резервного сервера.

```
Will you use secondary server (y/n)?
```

Если используется резервный сервер, по запросу укажите его адрес.

```
Hostname of secondary server:
```

13. Выберите сетевой интерфейс, через который будет выполняться обращение к клиентам СРК.

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
  lo [0]
  enp0s3 [1]
  docker0 [2]
Choose client net interface ID for use: 1
Selected interface: enp0s3
```

14. Задайте возможность централизованного восстановления.

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

15. Задайте возможность удаленной репликации.

```
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas
on
this client (y/n)?
```

16. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

17. Укажите количество потоков операций резервного копирования.

```
Set amount threads parallelizm for server [ 8 ]:
Set amount threads parallelizm media server [ 8 ]:
```

18. Выберите действие с мастер-ключом: сохранить существующий или создать новый.

```
You have RuBackup master key file:  
This key is used to crypt and decrypt RuBackup archives  
If you drop it you can't decrypt your archives  
If you have crypted RuBackup archives STOP NOW and SAVE existing key!!!  
  
Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?";
```



Мастер-ключ используется для защитного преобразования резервных копий в обе стороны. Замена мастер-ключа приведет к невозможности использования существующих резервных копий!

19. Задайте возможность использования цифровой подписи резервных копий.

```
Will you use digital signature (y/n)?
```

20. Задайте возможность системного мониторинга.

```
Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?
```

21. Установите предел используемой оперативной памяти.

```
Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?
```

22. Установите значение предела используемой оперативной памяти в ГБ (целое число).

```
Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):
```

23. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

```
Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?
```

Сценарии обновления клиента

На этой странице указаны основные шаги работы с `rb_init` при обновлении клиента RuBackup (Рисунок 4).




Рисунок 4. Диаграмма шагов обновления клиента

Обновление клиента в автономном режиме

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

2. Выберите режим клиента (с).

```
Choose client mode: client-server or autonomous (c/a)? c
```

3. Примите решение об обновлении файла настроек.

```
Config file $FILE_NAME exists. If you want to upgrade the database without  
changing config file choose 'n'. Do you want to replace it(y/n/q)?
```

Обновление без обновления файла настроек допускается только для основного сервера.

4. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

5. Выберите место хранения архивов: папку на диске, диск или сетевой ресурс.

```
Would you like to use a catalog, or dedicated device,  
or network share to store your archives (c/d/n)?
```

6. Выберите действие с мастер-ключом: сохранить существующий или создать **НОВЫЙ**.

```
You have RuBackup master key file:  
This key is used to crypt and decrypt RuBackup archives  
If you drop it you can't decrypt your archives  
If you have crypted RuBackup archives STOP NOW and SAVE existing key!!!  
  
Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?";
```



Мастер-ключ используется для защитного преобразования резервных копий в обе стороны. Замена мастер-ключа приведет к невозможности использования существующих резервных копий!

7. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

```
Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?
```

Обновление клиента в клиент-серверном режиме

1. Согласитесь с лицензионным соглашением.

```
You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before
installing
RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])
```

2. Выберите режим клиента (a).

```
Choose client mode: client-server or autonomous (c/a)? a
```

3. Примите решение об обновлении файла настроек.

```
Config file $FILE_NAME exists. If you want to upgrade the database without
changing config file choose 'n'. Do you want to replace it(y/n/q)?
```

Обновление без обновления файла настроек допускается только для основного сервера.

4. Укажите адрес основного сервера.

```
Hostname of primary server:
```

5. Задайте возможность использования резервного сервера.

```
Will you use secondary server (y/n)?
```

Если используется резервный сервер, по запросу укажите его адрес.

```
Hostname of secondary server:
```

6. Выберите сетевой интерфейс, через который будет выполняться обращение к клиентам СРК.

```
Possible interfaces for RuBackup client communication:
  lo [0]
  enp0s3 [1]
  docker0 [2]
Choose client net interface ID for use: 1
```

```
Selected interface: enp0s3
```

7. Задайте возможность централизованного восстановления.

```
Do you allow centralized recovery (y/n)?
```

8. Задайте возможность удаленной репликации.

```
Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas  
on  
this client (y/n)?
```

9. Укажите имя папки для временного хранения резервных копий.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

10. Выберите действие с мастер-ключом: сохранить существующий или создать **НОВЫЙ**.

```
You have RuBackup master key file:  
This key is used to crypt and decrypt RuBackup archives  
If you drop it you can't decrypt your archives  
If you have crypted RuBackup archives STOP NOW and SAVE existing key!!!  
  
Do you want to create new key, the old one will be deleted (y/n)?";
```



Мастер-ключ используется для защитного преобразования резервных копий в обе стороны. Замена мастер-ключа приведет к невозможности использования существующих резервных копий!

11. Задайте возможность использования цифровой подписи резервных копий.

```
Will you use digital signature (y/n)?
```

12. Задайте возможность системного мониторинга.

```
Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?
```

13. Установите предел используемой оперативной памяти.

Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?

14. Установите значение предела используемой оперативной памяти в ГБ (целое число).

Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):

15. Выберите протоколы, которые будут использоваться при DNS-запросах.

Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?

rb_interoperation

rb_interoperation — утилита администратора RuBackup для управления задачами импорта или экспорта резервных копий между независимыми системами резервного копирования. Вы можете управлять списком систем, для которых существует возможность импорта или экспорта. Добавлять, просматривать, редактировать, удалять, останавливать и запускать правила экспорта или импорта. Также вы сможете проверять очередь задач и удалять выполненные задачи или завершившиеся с ошибкой. У вас будет возможность создать задачу на экспорт резервной копии из репозитория.

-h

Справочное сообщение

-S

Вывод списка систем, для которых разрешены операции импорта или экспорта

-a fqdn -t export|import -H destination_system_HWID [-d description]

Добавить устройство FQDN в список систем, для которых разрешены операции импорта или экспорта резервных копий

-r ID

Удалить устройство из списка систем, для которых разрешены операции импорта или экспорта

-E

Вывод списка правил экспорта

-e export_rule_name -D destination_system_ID [-g global_schedule_rule_ID|-s strategy_rule_ID] [-P delay_period] [-d description]

Добавить новое правило экспорта в список

-x ID

Удалить правило экспорта

-I

Вывод списка правил импорта

-i import_rule_name -D destination_system_ID -c client_id -p pool_ID, -P store_period [-d description] [-H destination_client_HWID] [-m module]

Добавить новое правило импорта в список

-X ID

Удалить правило импорта

-T

Вывод очереди задач экспорта/импорта

-o

Удалить устаревшие задачи из очереди экспорта/импорта

-w

Удалить задачи, завершившиеся ошибкой, из очереди экспорта/импорта

-M

Вывод списка резервных копий, импортированных из репозитория

-W ID -t export|import

Остановка правила экспорта или импорта

-R ID -t export|import

Запуск правила экспорта или импорта

-C resource id -D destination_system_ID

Создать задачу на экспорт резервной копии из репозитория

rb_inventory

rb_inventory утилита администратора RuBackup для внесения в базу данных RuBackup информации о резервных копиях, которые были сделаны вне текущей конфигурации RuBackup, например, в другой серверной группировке RuBackup. **rb_inventory** анализирует каталог с резервными копиями и вносит информацию о них в базу данных RuBackup в зависимости от содержимого информационных файлов резервных копий.

-h

Справочное сообщение

-i Каталог

Провести инвентаризацию резервных копий, находящихся в указанном Каталоге

[-v]

Вывести расширенную информацию о работе утилиты

[-f]

Игнорировать незначительные ошибки, которые может содержать информационный файл резервной копии, или игнорировать недостаточную информацию о резервной копии в информационном файле

-t Volume_tag_картриджа

Выполнить инвентаризацию резервных копий, находящихся на указанном ленточном носителе

rb_local_filesystems

rb_local_filesystems — утилита администратора RuBackup для управления хранилищами резервных копий типа Файловая система (*File system*). Хранилища такого типа должны быть ассоциированы с пулом того же типа.

Резервные копии, по мере создания, будут автоматически располагаться в файловых системах пула, который назначен для той или иной резервной копии. Если с пулом ассоциированы несколько файловых систем, то они могут заполняться последовательно или равномерно, это определяется глобальным параметром `data_spred_into_pool` (возможны значения `sequentially` или `simultaneously`). При помощи **rb_local_filesystems** вы можете просматривать общий список хранилищ резервных копий типа файловая система в RuBackup, добавлять файловые системы в пул, удалять их из пула или изменять их описание. С пулом файловых систем должна ассоциироваться хотя бы одна файловая система. Утилита **rb_local_filesystems** не создаёт путь и не проверяет его физическое наличие на медиасервере, которому принадлежит пул.

Системный администратор RuBackup должен проверить точное наименование пути хранения резервных копий при использовании утилиты **rb_local_filesystems**. При удалении файловой системы из списка пулов содержащиеся в них резервные копии останутся нетронутыми.

-h

Справочное сообщение

-l

Список хранилищ резервных копий типа файловая система

-a Путь -p ID_пула [-d 'Описание']

Добавить в конфигурацию RuBackup новое хранилище резервных копий типа файловая система

-a Путь

абсолютный путь в файловой системе медиасервера, которому принадлежит пул с идентификатором ID_пула

-d

можно задать описание хранилища

-r ID

Удалить хранилище с идентификатором ID из конфигурации RuBackup

-c ID -d 'Новое описание'

Изменить описание хранилища

rb_log_viewer

rb_log_viewer — утилита администратора RuBackup для просмотра журнальных сообщений RuBackup.

-h

Справочное сообщение

-l

Вывод системного журнала RuBackup. Системный журнал обычно располагается в файле `/opt/rubackup/log/RuBackup.log`, но его местоположение может быть переопределено в конфигурационном файле (значение параметра `logfile`). Максимальный размер системного журнала составляет 1 МБ. При достижении этого размера происходит переключение на новый журнальный файл, а старый переименовывается с добавлением даты и времени переключения к названию файла

-c

Журнал клиентов

-m

Журнал медиасерверов

-g

Журнал глобального расписания

-t

Журнал главной очереди задач

-r

Журнал репозитория

-x

Очистить все журналы RuBackup (кроме системного журнала)

rb_logger_settings

`rb_logger_settings` — утилита администратора RuBackup для управления параметрами логирования.

-h

Справочное сообщение

-L

Вывод глобальных настроек

-U client/server

Обновление глобальных настроек. Задайте один из дополнительных параметров ниже.



Если клиент и сервер находятся на одном хосте, то применяются настройки сервера.

[-l]

Уровень логирования

<code>Error</code>	Только сообщения об ошибках
<code>Warning</code>	Сообщения об ошибках и критические предупреждения
<code>Info</code> (по умолчанию)	Сообщения об ошибках, критические предупреждения и информационные сообщения
<code>Debug1</code> , <code>Debug2</code> , <code>Debug3</code> , <code>Debug4</code>	Сообщения об ошибках, критические предупреждения, информационные сообщения и отладочная информация

[-s]

Максимальный размер файла журнала (в мегабайтах), в который будут записываться действия клиента в системе резервного копирования.

Значение по умолчанию

`100`

Возможные значения

от `1` до `999`

[-r]

Максимальное количество журналов одного типа. При превышении заданного количества журналов будет произведена перезапись самого раннего файла журнала событий.

Значение по умолчанию

10

Возможные значения

от 1 до 999

[-t]

Тип логирования. Возможные значения:

Local	Логирование в собственный лог-файл RuBackup
Local_SysLog	Логирование в системный лог-файл хоста, на котором запущен клиент или медиа сервер
Remote_SysLog	Логирование в системный лог-файл удаленного хоста
Remote_Server	Логирование в системный лог-файл сервера по внутреннему протоколу

[-T]

Цель для удаленного журналирования.

Работает, только если параметру **Тип логирования** задано значение Remote_SysLog**[-o]**

Дополнительное журналирование действий медиасервера в журнал СРК RuBackup

Возможные значения

yes, no

[-v]

Вывод расширенной информации

[-S]Максимальный размер директории журналов (в мегабайтах). Если максимальный размер директории журналов достигнут, то в результате [проверки](#) будут удалены 10 % наиболее старых файлов журналов.**Значение по умолчанию**

10240

Возможные значения

от 10 до 1022976

[-P]

Задаёт срок хранения журналов (в часах). Если срок хранения файла журнала превышен, то этот файл журнала будет удалён в результате [проверки](#).

Значение по умолчанию

720

Возможные значения

от 1 до 8757448

[-V]

Интервал для запуска проверки директории журналов `/opt/rubackup/log` (в часах). Проверяется размер директории с журналами (задаётся ключом `-S`) и срок хранения журналов (задаётся ключом `-P`).

Значение по умолчанию

1

Возможные значения

от 1 до 8757448

-p client/server -i ID

Вывод персональных настроек

-i

ID клиента/сервера

-a client/server -i ID

Добавление персональных настроек. Укажите значение одного или нескольких параметров ниже, иначе будут использоваться значения по умолчанию.



Если клиент и сервер находятся на одном хосте, то применяются настройки сервера.

[-1]

Уровень логирования

Error

Только сообщения об ошибках

Warning

Сообщения об ошибках и критические предупреждения

Info (по умолчанию)

Сообщения об ошибках, критические предупреждения и информационные сообщения

Debug1, Debug2, Debug3, Debug4

Сообщения об ошибках, критические предупреждения, информационные сообщения и отладочная информация

[-s]

Максимальный размер файла журнала (в мегабайтах), в который будут записываться действия клиента в системе резервного копирования.

Значение по умолчанию

100

Возможные значения

от 1 до 999

[-r]

Максимальное количество журналов одного типа. При превышении заданного количества журналов будет произведена перезапись самого раннего файла журнала событий.

Значение по умолчанию

10

Возможные значения

от 1 до 999

[-t]

Тип логирования. Возможные значения:

Local	Логирование в собственный лог-файл RuBackup
Local_SysLog	Логирование в системный лог-файл хоста, на котором запущен клиент или медиа сервер
Remote_SysLog	Логирование в системный лог-файл удаленного хоста
Remote_Server	Логирование в системный лог-файл сервера по внутреннему протоколу

[-T]

Цель для удаленного журналирования.



Работает, только если параметру **Тип логирования** задано значение **Remote_SysLog**

[-o]

Дополнительное журналирование действий медиасервера в журнал СРК RuBackup

Возможные значения

yes, no

[-v]

Вывод расширенной информации

[-S]

Максимальный размер директории журналов (в мегабайтах). Если максимальный размер директории журналов достигнут, то в результате проверки будут удалены 10 % наиболее старых файлов журналов.

Значение по умолчанию

10240

Возможные значения

от 10 до 1022976

[-P]

Задаёт срок хранения журналов (в часах). Если срок хранения файла журнала превышен, то этот файл журнала будет удалён в результате проверки.

Значение по умолчанию

720

Возможные значения

от 1 до 8757448

[-V]

Интервал для запуска проверки директории журналов /opt/rubackup/log (в часах). Проверяется размер директории с журналами (задаётся ключом -S) и срок хранения журналов (задаётся ключом -P).

Значение по умолчанию

1

Возможные значения

от 1 до 8757448

-d client/server -i ID

Удаление персональных настроек. После удаления персональных настроек к серверу/клиенту применяются общие настройки

-u client/server -i ID

Обновление персональных настроек. Укажите один из параметров ниже.

[-l]

Уровень логирования

Error	Только сообщения об ошибках
Warning	Сообщения об ошибках и критические предупреждения
Info (по умолчанию)	Сообщения об ошибках, критические предупреждения и информационные сообщения
Debug1 , Debug2 , Debug3 , Debug4	Сообщения об ошибках, критические предупреждения, информационные сообщения и отладочная информация

[-s]

Максимальный размер файла журнала (в мегабайтах), в который будут записываться действия клиента в системе резервного копирования.

Значение по умолчанию

100

Возможные значения

от 1 до 999

[-r]

Максимальное количество журналов одного типа. При превышении заданного количества журналов будет произведена перезапись самого раннего файла журнала событий.

Значение по умолчанию

10

Возможные значения

от 1 до 999

[-t]

Тип логирования. Возможные значения:

Local	Логирование в собственный лог-файл RuBackup
Local_SysLog	Логирование в системный лог-файл хоста, на котором запущен клиент или медиа сервер
Remote_SysLog	Логирование в системный лог-файл удаленного хоста
Remote_Server	Логирование в системный лог-файл сервера по внутреннему протоколу

[-T]

Цель для удаленного журналирования.



Работает, только если параметру `Тип логирования` задано значение `Remote_SysLog`

[-o]

Дополнительное журналирование действий медиасервера в журнал СРК RuBackup

Возможные значения

`yes`, `no`

[-v]

Вывод расширенной информации

[-S]

Максимальный размер директории журналов (в мегабайтах). Если максимальный размер директории журналов достигнут, то в результате [проверки](#) будут удалены 10 % наиболее старых файлов журналов.

Значение по умолчанию

`10240`

Возможные значения

от `10` до `1022976`

[-P]

Задаёт срок хранения журналов (в часах). Если срок хранения файла журнала превышен, то этот файл журнала будет удалён в результате [проверки](#).

Значение по умолчанию

`720`

Возможные значения

от `1` до `8757448`

[-V]

Интервал для запуска проверки директории журналов `/opt/rubackup/log` (в часах). Проверяется размер директории с журналами (задается ключом `-S`) и срок хранения журналов (задается ключом `-P`).

Значение по умолчанию

`1`

Возможные значения

от 1 до 8757448

-D client/server

Удаление всех персональных настроек. После удаления персональных настроек к серверу/клиенту применяются общие настройки

-v

Вывод расширенной информации

rb_media_servers

rb_media_servers — утилита администратора RuBackup для управления медиасерверами RuBackup. Вы можете просматривать список медиасерверов, добавлять их, удалять или изменять их описания. медиасервер предназначен для взаимодействия с клиентами при создании, восстановлении и передаче резервных копий. В простейшем случае основной сервер RuBackup также является медиасервером. В случае включения в серверную группировку резервного сервера RuBackup, он также является медиасервером. В серверной группировке RuBackup вспомогательные медиасерверы могут быть использованы для горизонтального масштабирования системы резервного копирования и равномерного распределения нагрузки.

Удалить медиасервер из конфигурации RuBackup возможно только если заранее удалены все пулы устройств хранения резервных копий, ассоциированные с ним. При первоначальной настройке системы резервного копирования нет необходимости специально добавлять медиасерверы в серверную группировку с помощью параметра `-a`. Достаточно запустить медиасервер с правильными адресами основного и резервного (при наличии) серверов в конфигурационном файле.

При первом запуске медиасервер будет зарегистрирован в системе как неавторизованный медиасервер, при этом процесс медиасервера будет остановлен. Необходимо авторизовать новый медиасервер с помощью вызова `rb_media_servers -t` и вновь запустить его процесс. медиасервер должен иметь хотя бы один пул устройств хранения резервных копий (см. [rb_pools](#)), в противном случае на хосте медиасервера будет выводиться соответствующее предупреждение, а медиасервер будет невозможно использовать для хранения резервных копий.

-h

Справочное сообщение.

-l [-o]

Список авторизованных медиасерверов

-o

выдаёт информацию только о серверах, которые работают в данный момент времени

-u [-v]

Список неавторизованных медиасерверов

-v

предоставляет расширенную информацию

-a Имя_хоста

Добавить в конфигурацию RuBackup новый медиасервер. Дополнительные параметры при добавлении нового медиасервера:

[-4 ipv4]

IPv4

[-6 ipv6]

IPv6

[-m macaddr]

MAC

[-d 'Описание']

Описание медиасервера

[-w 'net load weight']

Доля распределения трафика для балансировки сетевой нагрузки

Возможные значения

0-10000

Значение по умолчанию

100

-v

Выводит список авторизованных медиа-серверов в расширенном формате

-r ID

Удалить авторизованный медиасервер с идентификатором ID из конфигурации RuBackup. Если с медиасервером ассоциированы пулы устройств хранения резервных копий, его невозможно удалить из конфигурации

-l

получение значения идентификатора

-x ID

Удалить неавторизованный медиасервер с идентификатором ID из списка неавторизованных серверов

-u

получение значения идентификатора

-t ID

Авторизовать неавторизованный медиасервер с идентификатором ID

`-u`

получение значения идентификатора

`-c ID -d 'Новое описание'`

Редактирование существующего медиасервера. Дополнительные параметры при редактировании (При необходимости изменить другие параметры следует удалить медиасервер и создать новый медиасервер с правильными параметрами):

`[-w 'net load weight']`

Доля распределения трафика для балансировки сетевой нагрузки

Возможные значения

`0-10000`

Значение по умолчанию

`100`

rb_modules

rb_modules — утилита администратора RuBackup для управления модулями RuBackup. При вызове без аргументов утилита выводит список установленных модулей.

-h

Справочное сообщение

-l

Список установленных модулей RuBackup

-i module.sql

Инициализировать новый модуль




rb_notifications

rb_notifications — утилита администратора RuBackup для управления очередью уведомлений RuBackup. В очереди уведомлений содержатся все актуальные уведомления групп пользователей RuBackup о происходящих в системе событиях. Уведомления могут быть настроены в правилах глобального расписания и в стратегиях.

Уведомления могут быть настроены для следующих событий:

- успешное выполнение резервной копии;
- резервная копия завершилась с ошибкой;
- уведомление о проверке резервной копии;
- завершение действия правила или стратегии;
- заканчивается свободное место в пуле правила или стратегии.

В соответствии с глобальными настройками RuBackup очередь может автоматически очищаться от завершённых, ошибочных и прерванных задач. В очереди задачи могут находиться со следующими статусами:

- New  новое уведомление
- Sent  уведомление отправлено
- Error  уведомление не выполнено по каким-то причинам (см. журнальный файл)

-h

Справочное сообщение

-v

Список актуальных задач в очереди. Параметр предоставляет расширенную информацию. Наиболее полная информация о состоянии и свойствах задачи может быть получена в оконном менеджере администратора системы резервного копирования RBM

-o

Удалить из очереди все уведомления со статусом Sent

-e

Удалить из очереди все уведомления со статусом Error

-k ID

Перевести уведомление с идентификатором ID в статус Error



Используйте `rb_notifications -l` чтобы получить значение идентификатора

rb_pools

`rb_pools` — утилита администратора RuBackup для управления пулами RuBackup. Вы можете просматривать список пулов, добавлять, удалять и изменять их. Каждый пул принадлежит какому-либо медиасерверу. Пулы RuBackup используются для группирования устройств хранения резервных копий.

Подробнее о пулах см. в разделе [Пулы](#).

Чтобы включить устройство хранения в пул, используйте `rb_local_filesystems`, `rb_tape_cartridges`, `rb_clouds`, `rb_client_defined_storages` или `rb_block_devices`.

-h

Справочное сообщение

-l [-v]

Отображение списка пулов. Предоставляет расширенную информацию о пулах

Добавление пула

-a pool_name

Добавление нового пула

File system

-a pool_name -t 'File system'

Добавление пула типа `File system`

-m Имя_хоста_медиасервера

Имя хоста медиасервера

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле

Формат значений

`<кол-во> days`, `<кол-во> month`, `<кол-во> weeks`, `<кол-во> year`

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

Возможные значения

None, fast, optimal, best

Cloud

-a pool_name **-t** 'Cloud'

Добавление пула типа Cloud

-m Имя_хоста_медиа сервера

Имя хоста медиа сервера

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

Возможные значения

None, fast, optimal, best

-i Размер_части_при_разбиении

Размер части при разбиении (в гигабайтах)

Возможные значения

от 1 до 51200

По умолчанию

0

Tape library, LTFS**-a pool_name -t 'Tape library, LTFS'**

Добавление пула типа Tape library, LTFS

-m Имя_хоста_медиасервера

Имя хоста медиасервера

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

Возможные значения

None, fast, optimal, best

Tape library, Native

-a pool_name -t 'Tape library, Native'

Добавление пула типа Tape library, Native

-m Имя_хоста_медиа сервера

Имя хоста медиа сервера

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

Возможные значения

None, fast, optimal, best

-y Активация_мультистриминга

Активация мультистриминга (записи РК на несколько картриджей)

-x Количество_РК_на_картридж(мультиплексинг)

Количество РК на картридж (мультиплексинг)

-k Количество_картриджей_на_одну_РК(мультистриминг)

Количество картриджей на одну РК (мультистриминг)

-q Максимальный_размер_буфера_ленточного_привод

Максимальный размер буфера ленточного привода

-u Максимальное_количество_используемых_ленточных_приводов

Максимальное количество используемых ленточных приводов

-o Минимальное_количество_незанятых_ленточных_приводов

Минимальное количество незанятых ленточных приводов

Block device

-a pool_name -t 'Block device'

Добавление пула типа Block device

-m Имя_хоста_медиасервера

Имя хоста медиасервера

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576

-A Хеш_алгоритм

Хеш-функция. Возможные значения: sha1, sha2, skein, blake2b

-2|5

Длина хеша: -2 — 256 бит, -5 — 512 бит

-f Активация_проверки_свободного_места

Активация проверки свободного места

Возможные значения

true, false

-C Активация_окна_очистки

Активация окна очистки

Возможные значения

true, false

-S Время_начала_действия

Время начала действия алгоритма очистки блочного устройства (в часах и минутах)

Возможные значения

<часы> : <минуты> : <секунды>

-E Время_окончания_действия

Время окончания действия алгоритма очистки блочного устройства (в часах и минутах)

Возможные значения

<часы> : <минуты> : <секунды>

-B Количество_блоков_за_итерацию

Количество блоков, которые будут удаляться за итерацию очистки, до перехода в паузу

-P Пауза_между_итерациями

Пауза между итерациями очистки (в минутах)

-W Включить_таймаут_ожидания_устройства

Включить таймаут ожидания устройства до завершения задач СРК

Возможные значения`true, false`**-T Таймаут_ожидания_устройства**

Таймаут ожидания устройства (в минутах)

-p Файловый_пул_для_метаданных

Идентификатор файлового пула для метаданных

Block device, gen.2**-a pool_name -t 'Block device, gen.2'**

Добавление пула типа Block device, gen.2

-m Имя_хоста_медиасервера

Имя хоста медиасервера

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле

Формат значений`<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year`**-d 'Описание'**

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значенияот `52428800` до `1073741824`**-b Размер_блока**

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения`8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576`**-A Хеш_алгоритм**Хеш-функция. Возможные значения: `sha1, sha2, skein, blake2b`**-2|5**Длина хеша: `-2` — 256 бит, `-5` — 512 бит

-f Активация_проверки_свободного_места

Активация проверки свободного места

Возможные значения: true, false

-C Активация_окна_очистки

Активация окна очистки

Возможные значения: true, false

-S Время_начала_действия

Время начала действия алгоритма очистки блочного устройства (в часах и минутах)

Формат значений: <часы> :<минуты> :<секунды>

-E Время_окончания_действия

Время окончания действия алгоритма очистки блочного устройства (в часах и минутах)

Формат значений: <часы> :<минуты> :<секунды>

-B Количество_блоков_за_итерацию

Количество блоков, которые будут удаляться за итерацию очистки, до перехода в паузу

-P Пауза_между_итерациями

Пауза между итерациями очистки (в минутах)

-W Включить_таймаут_ожидания_устройства

Включить таймаут ожидания устройства до завершения задач СРК

Возможные значения: true, false

-T Таймаут_ожидания_устройства

Таймаут ожидания устройства (в минутах)

-p Локальное_файловое_хранилище

Идентификатор локального файлового хранилища

Client defined

-a pool_name -t 'Client defined'

Добавление пула типа Client defined

-m Имя_хоста_медиасервера

Имя хоста медиасервера

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

Возможные значения

None, fast, optimal, best

Изменение параметров пула

-c ID

Изменение параметров пула

File system

-c ID (change 'File system' pool)

Изменение параметров для пула типа File system

-n Имя_пула

Имя пула

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле.

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

None, fast, optimal, best

Cloud

-c ID (change 'Cloud' pool)

Изменение параметров для пула типа Cloud

-n Имя_пула

Имя пула

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле.

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

None, fast, optimal, best

-i Размер_части_при_разбиении

Размер части при разбиении (в гигабайтах)

Возможные значения

от 1 до 51200

По умолчанию

0

Tape library, LTFS**-c ID (change 'Tape library, LTFS' pool)**

Изменение параметров для пула типа Tape library, LTFS

-n Имя_пула

Имя пула

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле.

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

None, fast, optimal, best

Tape library, Native

-c ID (change 'Tape library, Native' pool)

Изменение параметров для пула типа Tape library, Native

-n Имя_пула

Имя пула

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле.

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

None, fast, optimal, best

-y Активация_мультистриминга

Активация мультистриминга (записи РК на несколько картриджей)

-x Количество_РК_на_картридж(мультиплексинг)

Количество РК на картридж (мультиплексинг)

-k Количество_картриджей_на_одну_РК(мультистриминг)

Количество картриджей на одну РК (мультистриминг)

-q Максимальный_размер_буфера_ленточного_привода

Максимальный размер буфера ленточного привода

-u Максимальное_количество_используемых_ленточных_приводов

Максимальное количество используемых ленточных приводов

-o Минимальное_количество_незанятых_ленточных_приводов

Минимальное количество незанятых ленточных приводов

Block device**-c ID (change 'Block device' pool)**

Изменение параметров для пула типа Block device

-n Имя_пула

Имя пула

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле.

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-f Активация_проверки_свободного_места

Активация проверки свободного места

Возможные значения

true, false

-C Активация_окна_очистки

Активация окна очистки

Возможные значения

true, false

-S Время_начала_действия

Время начала действия алгоритма очистки блочного устройства (в часах и минутах)

Возможные значения

<часы> : <минуты> : <секунды>

-E Время_окончания_действия

Время окончания действия алгоритма очистки блочного устройства (в часах и минутах)

Возможные значения

<часы> : <минуты> : <секунды>

-B Количество_блоков_за_итерацию

Количество блоков, которые будут удаляться за итерацию очистки, до перехода в паузу

-P Пауза_между_итерациями

Пауза между итерациями очистки (в минутах)

-W Включить_таймаут_ожидания_устройства

Включить таймаут ожидания устройства до завершения задач СРК

Возможные значения

true, false

-T Таймаут_ожидания_устройства

Таймаут ожидания устройства (в минутах)

-p Файловый_пул_для_метаданных

Идентификатор файлового пула для метаданных

-M Активация_перемещения_старых_метаданных_в_новый_файловый_пул

Активация перемещения старых метаданных в новый файловый пул

Возможные значения

true, false

Block device, gen.2**-n Имя_пула**

Имя пула

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле.

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-f Активация_проверки_свободного_места

Активация проверки свободного места

Возможные значения: true, false

-C Активация_окна_очистки

Активация окна очистки

Возможные значения: true, false

-S Время_начала_действия

Время начала действия алгоритма очистки блочного устройства (в часах и минутах)

Формат значений: <часы> : <минуты> : <секунды>

-E Время_окончания_действия

Время окончания действия алгоритма очистки блочного устройства (в часах и минутах)

Формат значений: <часы> : <минуты> : <секунды>

-B Количество_блоков_за_итерацию

Количество блоков, которые будут удаляться за итерацию очистки, до перехода в паузу

-P Пауза_между_итерациями

Пауза между итерациями очистки (в минутах)

-W Включить_таймаут_ожидания_устройства

Включить таймаут ожидания устройства до завершения задач СРК

Возможные значения: true, false

-T Таймаут_ожидания_устройства

Таймаут ожидания устройства (в минутах)

Client defined

-c ID (change 'Client defined' pool)

Изменение параметров для пула типа Client defined

-n Имя_пула

Имя пула

-R 'Срок хранения'

Срок хранения (в днях, неделях, месяцах или годах). Задается период хранения резервных копий с момента создания в данном пуле.

Формат значений

<кол-во> days, <кол-во> month, <кол-во> weeks, <кол-во> year

-d 'Описание'

Описание пула

-F Размер_транспортировочного_буфера

Размер транспортировочного буфера (в байтах)

Возможные значения

от 52428800 до 1073741824

-b Размер_блока

Размер блока (в байтах), который определяет объем информации, хранящейся в одном блоке

Возможные значения

от 8192 до 20971520

-z Тип_сжатия

Тип сжатия

None, fast, optimal, best

Удаление пула

-r ID

Удаление пула с идентификатором ID из конфигурации RuBackup. Если в пул включены устройства хранения, удалить его нельзя. Для получения значения идентификатора выполните `rb_pools -l`.

rb_remote_replication

rb_remote_replication — утилита администратора RuBackup для управления непрерывной удалённой репликацией в RuBackup. Непрерывная удалённая репликация состоит из отдельных правил, которые могут выполняться по определённым условиям для определённого ресурса. При помощи **rb_remote_replication** можно просматривать список правил непрерывной удалённой репликации, экспортировать настройки правила в файл и импортировать правило из файла, удалять правила, останавливать функционирование правила или запускать его в работу.

Система резервного копирования инициирует новые задачи на основании временных параметров запуска правил непрерывной удалённой репликации. В качестве параметров старта правила вы можете определить минуту, час, день месяца, месяц и день недели.

Правило может быть приостановлено (статус `wait`) и запущено в работу (статус `run`). Приостановленное правило не будет инициировать создание задач, но, при необходимости, можно выполнить срочную задачу, используя параметр `-x`.

-h

Справочное сообщение

-m

Список модулей, поддерживающих непрерывную удалённую репликацию

-l

Список правил непрерывной удалённой репликации и их базовые параметры

-s

Список правил непрерывной удалённой репликации и их временные параметры

-n

Список правил непрерывной удалённой репликации и их параметры уведомления

-a

Список правил непрерывной удалённой репликации и их расширенные параметры

-X ID

Список дополнительных параметров для правила непрерывной удалённой репликации

-i Файл_импорта

Импорт правила из заранее подготовленного файла

-e ID [-f Файл_экспорта]

Экспорт правила с идентификатором ID в вывод stdout или в файл

-d ID

Удалить правило непрерывной удалённой репликации с идентификатором ID

-w ID

Приостановить исполнение правила с идентификатором ID

-r ID

Возобновить исполнение правила с идентификатором ID

-x ID

Немедленно выполнить правило непрерывной удалённой репликации с идентификатором ID

-C ID -E Параметр:Значение, Параметр1:Значение1, ...

Изменить дополнительные параметры для правила с идентификатором ID. При этом возможно изменить сразу несколько параметров в виде Параметр:Значение, перечислив их через запятую

rb_repository

`rb_repository` — утилита администратора СРК RuBackup для доступа к резервным копиям RuBackup.

Утилита позволяет просматривать список резервных копий, удалять, проверять их целостность, копировать и перемещать их в другие пулы. Для выполнения этих действий утилита создаёт задачу в главной очереди задач.

Чтобы проследить за выполнением созданной задачи, используйте утилиту `rb_task_queue`.

Если РК была подписана ЭЦП (см. [Электронная цифровая подпись](#)), то при проверке РК с помощью утилиты будет проверяться и ее ЭЦП.

С помощью утилиты доступно копирование и перемещение резервных копий между пулами типа *Блочное устройство* и типа *Файловая система* как в рамках одного медиасервера, так и в рамках нескольких медиасерверов одной инсталляции СРК.



Для копирования или перемещения РК из пула типа *Файловая система* в пул типа *Блочное устройство* у пулов должны совпадать размер блока, хеш-функция и длина хеша.

Копирование или перемещение РК из пула типа *Блочное устройство* в пул типа *Файловая система* происходит без сохранения ЭЦП. Если исходная РК была подписана ЭЦП, то у конечной РК ЭЦП не будет.

Перемещение резервных копий невозможно из пула типа *Ленточная библиотека*, так как картриджи ленточной библиотеки могут располагаться вне ленточной библиотеки.

-h

Справочное сообщение

-l [-v]

Выводит список резервных копий в репозитории RuBackup. Предоставляет расширенную информацию о резервных копиях. Чтобы получить полную информацию обо всех свойствах резервной копии рекомендуется использовать оконный менеджер администратора системы резервного копирования RBM

-v

Выводит детализированный список резервных копий в репозитории RuBackup

-c ID -p pool_ID

Реплицировать (копировать) резервную копию в другой пул

-m ID -p pool_ID

Переместить резервную копию в другой пул

-r ID

Удалить резервную копию из репозитория. При выполнении этой команды резервная копия будет физически удалена из устройств хранения резервных копий RuBackup

-v ID

Проверить резервную копию. Результат проверки будет отражён как статус резервной копии

-s ID [-D YYYY-MM-DD] [-T HH:MM] [-C]

Установить время и дату хранения резервной копии

-c

Очистить время и дату хранения резервной копии

-x ID -H HWID -d restore_path [-y]

Восстановить резервную копию на клиенте с развертыванием

-y

Установить согласие со всеми вопросами

-X ID -H HWID -d restore_path [-y]

Восстановить резервную копию на клиенте без развертывания

-y

Установить согласие со всеми вопросами

-U time_interval [-R]

Задать срок хранения РК срочных бэкапов от времени создания РК, если это поле еще не задано

time_interval

имеет формат PostgreSQL interval

-R и -U

означает, что срок хранения срочных РК нужно обновить для всех РК а не только для тех у которых это поле не задано

rb_secret_storage

`rb_secret_storage` — утилита администратора RuBackup для управления доступом к аутентификационной информации в хранилище.

-h

Справочное сообщение

-s

Вывод списка всех созданных в RuBackup хранилищ секретов

-t

Вывод списка типов хранилищ секретов

-v name -T storage_type [-d description] [-e cacert]

Добавление нового хранилища секретов

-v name

название хранилища секретов

-T storage_type

тип хранилища секретов

-d description

описание хранилища

-e cacert

полный путь к SSL/TLS сертификату для доступа к хранилищу

-r ID

Удаление хранилища секретов, созданного в СРК RuBackup, с идентификатором ID

-m -u username -p password

Просмотр списка методов получения секретов из хранилища секретов, доступных пользователю СРК RuBackup

-u username

логин Пользователя или Администратора СРК

-p password

пароль Пользователя или Администратора СРК

-c name -S secret_storage_id -k token -M method -u username -p password [-d description]

Добавление метода получения секретов из хранилища секретов в СРК RuBackup

-c name

название метода

-S secret_storage_id

идентификатор хранилища

-k token

строка, при помощи которой происходит авторизация в хранилище секретов при отправке запросов

-M method

метод доступа к хранилищу

-u username

логин Администратора СРК

-p password

пароль Администратора СРК

-d description

описание хранилища, необязательный параметр

-R ID -u username -p password

Удаление метода получения секретов СРК RuBackup из хранилища секретов

-R ID

идентификатор метода

-u username

логин пользователя СРК

-p password

пароль пользователя СРК

-n ID -k token -u username -p password

Получение нового токена для хранилища по его ID

-n ID

идентификатор хранилища секретов

-k token

строка, при помощи которой происходит авторизация в хранилище секретов

при отправки запросов

-u username

логин администратора СРК

-p password

пароль администратора СРК

rb_security

`rb_security` — утилита для работы с журналом событий информационной безопасности.

Возможности:

- включение или выключение режима сбора данных (аудита). По умолчанию осуществляется включение журналирования всех значимых таблиц (кроме очередей задач, временных таблиц и таблиц с хешами);
- журналирование очередей задач (`--enable-for-tasks`);
- отображение событий;
- получение информации о состоянии (вкл./выкл.);
- экспорт событий в простой текст, JSON, CEF;
- очистку журнала.

`-h`

Справочное сообщение

`-s [--connection-string]`

Использует строку подключения без пароля для работы с базой данных вместо информации о конфигурационном файле (см. <https://www.postgresql.org/docs/current/libpq-connect.html#LIBPQ-CONNSTRING>)

`-s`

Служебный, необходим для внутренней работы сервера RuBackup. Пользователям не рекомендуется использовать данный параметр

`--check-enabled`

Возвращает строку `true`, если аудит был включен, в противном случае `false`

`--check-tasks-enabled`

Возвращает строку `true`, если аудит для задач был включен, в противном случае строку `false`

`-e [--enable]`

Включение режима сбора данных (аудита) в журнал событий ИБ. По умолчанию осуществляется включение журналирования всех значимых таблиц, кроме очередей задач и временных таблиц. При необходимости можно включить журналирование очередей задач (см. `-E [--enable-for-tasks]`)

`-E [--enable-for-tasks]`

Дополнительно включить аудит безопасности для всех задач в очередях

(используется совместно с опцией `-e [--enable]`)

`-d [--disable]`

Отключить аудит безопасности

`-x [--export] arg`

Экспорт журнала событий ИБ в файл требуемого формата. Возможные значения: `txt`, `json`, `cef`

Пример экспорта журнала событий ИБ:

```
+ rb_security --export cef --export-filename /opt/rubackup/log/security_log/info_sec_log.cef
```

+ Журнал событий ИБ будет экспортирован в файл формата `.cef` в указанный каталог и будет содержать все события информационной безопасности, начиная с момента создания БД (или её последней очистки) и до момента отключения от неё.

Формат записи в журнале событий ИБ в экспортируемом файле `.cef`:

- версия CEF;
- наименование поставщика продукта;
- наименование продукта;
- версия продукта;
- тип события;
- `user` — имя пользователя, совершившего действие;
- `made a change` — тип запроса к базе данных;
- `on schema` — используемая схема базы данных;
- `table` — наименование таблицы, в которой произошли изменения;
- дата и время совершения события;
- степень важности события;
- `inet_server_addr` — IP-адрес сервера RuBackup;
- `inet_client_addr` — IP-адрес узла, с которого было инициировано событие;
- `original_data` — данные до изменения;
- `new_data` — данные после изменения;
- `query` — описание события.



Некоторые атрибуты в последнем столбце могут отсутствовать в

зависимости от сценария изменений.

-f [--export-filename]

если параметр не задан, то экспорт выполняется в каталог по умолчанию `/opt/rubackup/log/security_log/` с форматом имени файла вида `rubackup_audit.export.cef.<ts>`, где `<ts>` — локальное время системы в формате `%Y-%m-%d_%H-%M-%S`.

-f [--export-filename] arg

Определение полного пути экспортируемого файла

-c [--clean]

Очистить записи таблицы базы данных (предварительно экспортировав ее в `.txt`)

В результате очистки журнала событий ИБ:

- произведен экспорт всех записей о событиях информационной безопасности в файл формата `.txt` по указанному пути;
- удалены все записи о событиях в журнале событий ИБ;
- в очищенный журнал событий ИБ добавлена запись об очистке журнала ИБ.

-l [--list]

Вывод в консоль всех записей журнала событий ИБ с момента создания БД или с момента последней очистки журнала в формате:

- ID — номер события в журнале
- User name — имя пользователя, инициировавшего событие
- Action name — тип события
- Timestamp — дата и время по UTC произошедшего события
- Query — описание события
- Original data (при указании опции `-v [--verbose]`) — данные до изменений, если таковые имеются, например, при запросе обновления данных (UPDATE).

-v [--verbose]

Расширенный режим вывода

rb_strategies

`rb_strategies` — утилита администратора RuBackup для управления стратегиями RuBackup.

Стратегия резервного копирования может быть включена (статус *run*) и выключена (статус *wait*). Если стратегия работает, она будет создавать задачи резервного копирования в соответствии с расписаниями для всех ресурсов и клиентов, которые ее касаются.

В стратегии резервного копирования задачи создания разностных копий не могут стартовать в одно и то же время с созданием полной копии. Даже если такое задано расписанием, сервер резервного копирования будет игнорировать создание задач разностного копирования, если в то же время была создана задача или группа задач на выполнение полного резервного копирования ресурсов и клиентов, задействованных в стратегии.

-h

Справочное сообщение

-l

Отображение списка стратегий

-v

Предоставляет расширенную информацию о стратегиях

-F

Выводит список полных временных параметров резервного копирования

-I

Выводит список временных параметров инкрементального резервного копирования

-D

Выводит список временных параметров дифференциального резервного копирования.

-N

Выводит список параметров уведомления

-A

Выводит список дополнительных опций

-L strategy_ID

Выводит список всех правил стратегий

-X rule_ID

Выводит список дополнительных параметров правил стратегий

-C rule_ID -E

Изменяет дополнительные параметры правил стратегий

-W ID

Изменяет статус на ожидание

-R ID

Изменяет статус на запуск

-i import_file

Импортирует стратегию из [файла](#)

-e ID -f export_file

Экспортирует стратегию в файл

-d ID

Удаляет стратегию

-a ID -c client_hostname -t resource_type -r resource

Добавляет правило в стратегию

-n normal_execution_script

Скрипт обычного выполнения

-x exception_execution_script

Скрипт обработки исключений

-s restore_script

Скрипт восстановления

-p priority

Приоритет выполнения

-z ID

Удаляет правило из стратегии

-k ID -b backup_type

Запуск правила стратегии

-b backup_type

Тип резервного копирования ([full](#), [inc](#), [diff](#))

Листинг файла импорта

```
Name: Rule
Client: ThinkPad {e9587782b91d1f50}
Pool: Default
Storage capacity: 0
Minute: 0
Hour: 0
Day of month: *
Month: *
Day of week: 1
Validity start period: 2025-12-25 18:15:00+03
Validity end period: 2026-12-25 18:15:00+03
Storage duration: 1 year
Verify flag: true
Verify interval: 1 mon
Resource type: File system
Resource: /home/, /opt
Backup type: full
Crypto: nocrypt
Status: wait
Auto delete obsoleted archive: false
Who will be informed when archive is obsoleted: Nobody
Auto moving archive: false
Move to pool: Default
Move archive if older than: 1 day
Notify normal: Nobody
Notify normal CC:
Normal execution script:
Notify exception: Nobody
Notify exception CC:
Exception execution script:
Notify verify: Nobody
Notify verify CC:
Notify if end of rule validity: Nobody
Notify if end of rule validity CC:
Notify if end of storage capacity: Nobody
Notify if end of storage capacity CC:
Allow the client to remove archives: true
Priority: 100
Restore script:
Transfer buffer size: 104857600
MODULE SETTING:file_list:t
MODULE SETTING:numeric_owner:f
```

```
MODULE SETTING:changing_files:error
MODULE SETTING:use_snapshot:f
MODULE SETTING:ignore_errors_snapshot:t
MODULE SETTING:snapshot_type:
MODULE SETTING:snapshot_size:10
MODULE SETTING:script_before_snapshot:
MODULE SETTING:script_after_snapshot:
MODULE SETTING:script_error_snapshot:
COMMON MODULES SETTING:worker_parallelism:8
COMMON MODULES SETTING:enable_multithreading:t
COMMON MODULES SETTING:enable_flexible_dedup:f
COMMON MODULES SETTING:network_parallelism:8
COMMON MODULES SETTING:memory_threshold:0
COMMON MODULES SETTING:deny_memory_exceed:f
COMMON MODULES SETTING:restore_corrupted_blocks:full_analysis
COMMON MODULES SETTING:deduplication:t
COMMON MODULES SETTING:split_large_number_files:f
```

- 1 Укажите несколько ресурсов через запятую без кавычек - будет создана одна общая задача на резервирование нескольких ресурсов.

rb_syslog_reporter

Утилита представляет собой исполняемый файл `rb_syslog_reporter`, входит в состав пакета `rubackup-server_<версия-пакета>_amd64_signed.deb`. Утилита предназначена для сбора и анализа данных из syslog-файлов и отправки их в syslog-сервер.

-gen

Создание шаблона конфигурационного файла

--version

Версия утилиты

--connect

Проверка соединения с сервером RuBackup

rb_tape_cartridges

`rb_tape_cartridges` — утилита администратора RuBackup для управления картриджами ленточных библиотек в конфигурации RuBackup.

С помощью `rb_tape_cartridges` вы можете просматривать список картриджей, добавлять, удалять или изменять их. Каждый картридж принадлежит какому-либо пулу типа [Ленточная библиотека](#).

Картридж может быть загружен в ленточную библиотеку или находиться вне неё. Удалить картридж из коллекции RuBackup можно только в том случае, если он выгружен из ленточной библиотеки при помощи операции экспорта в RBM ([Менеджер администратора RuBackup \(RBM\)](#)) или `rb_tape_libraries`. При удалении картриджа из коллекции резервные копии на нём сохраняются.

Для хранения резервных копий на картридже ленточной библиотеки на нём должна быть создана файловая система LTFS. Чтобы получить доступ к резервным копиям на картридже вне системы резервного копирования, примонтируйте файловую систему LTFS к нужной точке монтирования хоста. При необходимости удалить данные с картриджа рекомендуем использовать команду `mt erase`.

Перед изменением описания или пула картриджа рекомендуется перевести RuBackup в сервисный режим (см. `rb_global_config`), и дождаться окончания всех задач, находящихся в главной очереди задач (см. `rb_task_queue`). После окончания использования утилиты необходимо перевести RuBackup в обычный режим (см. `rb_global_config`).

Если необходимо добавить в коллекцию картридж с расположенными на нём резервными копиями, которые сделаны в другой конфигурации RuBackup, и присутствующие на картридже резервные копии не учтены в репозитории RuBackup, используйте операцию импорта картриджей (см. `rb_tape_libraries`).

-a volume_tag -t Тип -p ID_пула

Добавить в коллекцию картриджей RuBackup новый картридж. Использовать этот способ добавления картриджей следует при необходимости добавить в коллекцию (при помощи скрипта) несколько картриджей, у которых известны их `volume_tag`. В других случаях рекомендуется использовать операцию импорта картриджа (см. `rb_tape_libraries`).

-t

Тип картриджа: `TAPE_CLEAN_STR`, `TAPE_LTO_5_STR`, `TAPE_LTO_6_STR`, `TAPE_LTO_7_STR`, `TAPE_LTO_8_STR`, `TAPE_LTO_9_STR`

-d Описание

Описание картриджа

-c ID

Изменить свойства картриджа

-v volume_tag

Уникальный идентификатор ([метка](#)) тома (картриджа)

-p ID_пула

ID пула, в который будет перемещен картридж

-d Описание

Новое описание картриджа

-h

Справочное сообщение

-l

Список картриджей в коллекции RuBackup

-r ID

Удалить картридж из коллекции



Утилита не создает файловую систему [LTFS](#) или [Native](#) на картридже, чтобы создать файловую систему см. раздел [Ленточные библиотеки](#)

rb_tape_libraries

`rb_tape_libraries` — утилита администратора RuBackup для управления ленточными библиотеками в системе резервного копирования RuBackup.

С помощью `rb_tape_libraries` вы можете просматривать информацию о ленточных библиотеках в серверной группировке RuBackup, синхронизировать ленточную библиотеку с информацией о ней в базе данных RuBackup, импортировать, экспортировать и перемещать картриджи в ленточной библиотеке, а также производить LTFS форматирование картриджей, находящихся в слотах ленточной библиотеки.

Для внесения в конфигурацию RuBackup новой библиотеки, изменения конфигурации библиотеки или удаления библиотеки из конфигурации необходимо воспользоваться оконным менеджером администратора системы резервного копирования RBM.

Перед использованием `rb_tape_libraries` рекомендуется перевести RuBackup в сервисный режим (см. `rb_global_config`) и дождаться окончания всех задач, находящихся в главной очереди задач (см. `rb_task_queue`). После окончания использования утилиты необходимо перевести RuBackup в обычный режим (см. `rb_global_config`).

-c volume_tag

Проверить наличие файловой системы LTFS на картридже ленточной библиотеки

-E

Игнорировать ошибки в файле информации и продолжить работу

-F volume_tag

Заморозить картридж для архивирования данных на ленточной библиотеке. Картридж может быть заморожен системой автоматически после нескольких неудачных попыток записи из-за проблем с ленточной библиотекой. Картридж становится доступным только для чтения и недоступным для записи новых РК. С замороженного картриджа устаревшие РК не удаляются. Срок хранения резервной копии не истекает, пока администратор не разморозит картридж вручную

-f volume_tag

Разморозить картридж

-h

Справочное сообщение

-I volume_tag

Выполнить **инвентаризацию** резервных копий на ленточном картридже, чтобы внести записи о них в служебную БД и иметь возможность совершать с ними все **доступные операции**

-L ID_библиотеки -d

Получить список всех ленточных приводов в указанной ленточной библиотеке

-L ID_библиотеки -m

Получить список роботов в указанной ленточной библиотеке

-L ID_библиотеки -s

Получить список слотов в указанной ленточной библиотеке

-L ID_библиотеки -t

Получить список всех картриджей, загруженных в ленточные приводы, в указанной ленточной библиотеке

-l

Получить список ленточных библиотек в серверной группировке RuBackup

-M ID_робота -e MAIL_SLOT_ID

Выгрузить (**экспортировать**) картридж из mail-слота ленточной библиотеки. После этой операции картридж останется в коллекции картриджей RuBackup, но mail-слот будет обозначен как пустой

-M ID_робота -i MAIL_SLOT_ID -p ID_пула

Загрузить (**импортировать**) картридж в библиотеку, используя mail-слот. Перед выполнением этой операции необходимо разместить картридж в принимающем слоте ленточной библиотеки

-M ID_робота -S

Выполнить процедуру синхронизации ленточной библиотеки и информации в базе данных RuBackup. Эта операция может быть необходима в случае, если слоты библиотеки были загружены без использования операции импорта или картриджи были извлечены из библиотеки без использования операции экспорта

-n volume_tag

Выполнить LTFS форматирование картриджа. Без этой операции невозможно использование картриджа в RuBackup. Картридж должен находиться в слоте ленточной библиотеки перед началом операции. Если картридж находится в ленточном приводе, его необходимо выгрузить в слот ленточной библиотеки перед началом форматирования

-U volume_tag -i slot_ID

Переместить картридж в другой слот

-Z volume_tag

Приостановить работу картриджа. Картридж становится доступным только для чтения и недоступным для записи новых РК. РК могут удаляться, срок хранения РК продолжает отсчитываться







-z volume_tag

Возобновить работу картриджа после приостановки









rb_task_queue




rb_task_queue — утилита администратора RuBackup для управления главной очередью задач RuBackup. В очереди задач содержатся все актуальные задачи на создание, восстановление, удаление, перемещение и проверку резервных копий. В соответствии с глобальными настройками RuBackup очередь может автоматически очищаться от завершённых, ошибочных и прерванных задач.

Задачи системы резервного копирования могут быть следующих типов:

- Backup global  задача резервного копирования, инициированная стратегией или глобальным расписанием RuBackup.
- Backup local  задача резервного копирования, инициированная локальным расписанием клиента (если это разрешено клиенту).
- Restore  задача восстановления резервной копии.
- Verify  задача проверки резервной копии. Проверка может выполняться с использованием цифровой подписи, если клиент настроен соответствующим образом (см. руководство "Электронная подпись резервных копий").
- Delete  задача удаления резервной копии из репозитория и с устройств хранения резервных копий.
- Move  задача перемещения резервной копии из одного пула устройств хранения резервных копий в другой пул. Задача перемещения не может быть выполнена для резервных копий, которые находятся на картриджах ленточных библиотек.

В очереди задачи могут находиться со следующими статусами:

- New  новая задача.
- Assigned - задача назначена определённому медиасерверу.
- At_Client  задача передана клиенту.
- Execution  происходит исполнение задачи, например, создаётся резервная копия.
- Done  задача успешно выполнена.
- Broken  задача была прервана (при создании резервной копии, вероятно, вызвали ошибку пользовательские скрипты, запускающиеся перед или после создания резервной копии. Точную информацию можно найти в журнальном файле клиента).
- Suspended  задача приостановлена из-за недоступности устройства хранения резервных копий.
- Error  задача завершилась с ошибкой.

- Restarted  задача перезапущена после приостановки.
- Transmission  передача резервной копии.
- Start_Transfer  система резервного копирования готова к передаче резервной копии от клиента медиасерверу или обратно.

-h

Справочное сообщение

-l

Список всех задач в очереди задач

-v

Предоставляет расширенную информацию

-o

Удалить из очереди все задачи со статусом Done

-e

Удалить из очереди все задачи со статусом Error

-k ID

Перевести задачу с идентификатором ID в статус Error

-p ID

Поставить на паузу задачу с идентификатором ID

-w ID

Возобновить выполнение задачи с идентификатором ID

-c ID

Журнал задач клиента с идентификатором ID

-s ID

Журнал задач сервера с идентификатором ID

-r ID

Перезапустить задачу с идентификатором ID





Используйте `rb_task_queue -l` чтобы получить значение идентификатора








rb_tl_task_queue

rb_tl_task_queue — утилита администратора RuBackup для управления очередью ленточных библиотек RuBackup. Нормальное положение картриджа в ленточной библиотеке при отсутствии необходимости записать на него резервную копию в данный момент времени - выгружен в свой слот ленточной библиотеки. При возникновении необходимости записать или прочитать резервную копию на картридже ленточной библиотеки он будет автоматически загружен в первый свободный магнитофон и выгружен в свой слот по окончании операции. Не рекомендуется использовать параметр `-k` в каком-либо случае, кроме явной блокировки очереди какой-либо задачей. При возникновении подобной ситуации необходимо обратиться в службу технической поддержки RuBackup.

В соответствии с глобальными настройками RuBackup очередь ленточных библиотек автоматически очищается от завершённых задач. В очереди могут быть задачи следующих типов:

- Load  загрузить картридж в ленточный привод;
- Unload  выгрузить картридж из ленточного привода.

Возможные статусы задач:

- New  только что поставленная задача;
- Wait  ожидает возможности переместить картридж по назначению (должен быть свободен ленточный привод или слот);
- Execution  происходит перемещение картриджа;
- Ready  перемещение произошло, и задача из очереди задач может быть перезапущена;
- Done  задача из очереди задач завершена и может быть удалена из очереди за ненадобностью;
- Error  перемещение прошло неудачно;
- Out of library  картридж находится вне библиотеки.

-h

Справочное сообщение

-l

Список актуальных задач в очереди с их идентификаторами (ID)

-k ID

Убить задачу. Перевести задачу с идентификатором ID в статус Error.



Возможность убить задачу предусмотрена на крайний случай, когда

задача явно зависла. Это, по сути, нештатная ситуация, т.к. ленточная библиотека должна быть приведена в состояние, когда после выполнения задач её приводы пустые, а картриджи находятся в своих слотах. После применения подобной команды возможно потребуется выполнение выгрузки картриджа в ручном режиме при помощи `mtx` и последующая синхронизация библиотеки в RBM. Не рекомендуется использовать параметр `-k` в каком-либо случае, кроме явной блокировки очереди какой-либо задачей. При возникновении подобной ситуации необходимо обратиться в службу технической поддержки RuBackup.

rb_update

rb_update — утилита администратора RuBackup для управления обновлениями баз данных RuBackup. Создает sql инструкции, позволяющие сделать update базы данных RuBackup.

-h

Справочное сообщение

-v

Включение информационного режима и предоставление дополнительной информации о выполняемых операциях

-R

Принудительное обновление существующей базы данных

-O

Указать путь к выходному файлу

-H

Указать адрес хоста базы данных

-P

Указать порт соединения базы данных

-D

Указать имя существующей базы данных

--ssl-mode mode

Выбрать ssl-mode для определения степени защиты соединения

--ssl-root-cert path

Указать путь к корневому сертификату

--ssl-cert path

Указать путь к сертификату клиента

--ssl-key path

Указать путь к приватному ключу клиента

-U

Указать имя пользователя базы данных

-W

Принудительная установка пароля

-I

Указать путь к каталогу с новыми sql-скриптами

rb_user_groups

rb_user_groups — утилита администратора RuBackup для управления группами пользователей RuBackup. Вы можете просматривать группы пользователей, добавлять и удалять их, а также изменять их название и описание.

-h

Справочное сообщение

-l

Список пользовательских групп

-a Имя_группы [-d 'Описание']

Добавить в конфигурацию RuBackup группу с именем Имя_группы и с заданным описанием. При необходимости добавить значения с пробелами используйте одинарные кавычки, например, 'Новая группа'

-r ID

Удалить из конфигурации группу с идентификатором ID

-c ID [-n Новое_имя_группы] [-d 'Новое описание']

Изменить название группы с идентификатором ID и, при необходимости, изменить описание группы



Используйте `rb_user_groups -l` чтобы получить значение идентификатора

rb_users

rb_users — утилита администратора RuBackup для управления пользователями RuBackup. Вы можете просматривать список пользователей, добавлять, удалять и изменять их. Пользователи RuBackup используются в работе системы уведомления о событиях RuBackup. Каждый пользователь должен иметь работающий адрес электронной почты. В списке пользователей не допускаются пользователи с одинаковым именем или одинаковыми адресами электронной почты.

-h

Справочное сообщение

-l

Список пользователей

-v

Предоставляет расширенную информацию о пользователях

-A username -e e-mail

Добавить в конфигурацию RuBackup нового пользователя с указанным адресом электронной почты



Недопустимые литералы в именах пользователей

A...Z



Список недопустимых имён пользователей

postgres, pg_monitor, pg_read_all_settings, pg_read_all_stats, pg_stat_scan_tables, pg_read_server_files, pg_write_server_files, pg_execute_server_program, pg_signal_backend, abort, absolute, access, action, add, admin, after, aggregate, all, also, alter, always, analyse, analyze, and, any, array, as, asc, assertion, assignment, asymmetric, at, attach, attribute, authorization, backward, before, begin, between, bigint, binary, bit, boolean, both, by, cache, call, called, cascade, cascaded, case, cast, catalog, chain, char, character, characteristics, check, checkpoint, class, close, cluster, coalesce, collate, collation, column, columns, comment, comments, commit, committed, concurrently, configuration, conflict, connection, constraint, constraints, content, continue, conversion, copy, cost, create, cross, csv, cube, current, current_catalog, current_date, current_role, current_schema, current_time, current_timestamp, current_user, cursor, cycle, data, database, day, deallocate, dec, decimal, declare, default, defaults, deferrable, deferred, definer, delete, delimiter, delimiters, depends, desc, detach, dictionary, disable, discard, distinct, do, document, domain, double, drop, each, else, enable, encoding, encrypted, end, enum,

escape, event, except, exclude, excluding, exclusive, execute, exists, explain, extension, external, extract, false, family, fetch, filter, first, float, following, for, force, foreign, forward, freeze, from, full, function, functions, generated, global, grant, granted, greatest, group, grouping, groups, handler, having, header, hold, hour, identity, if, ilike, immediate, immutable, implicit, import, in, include, including, increment, index, indexes, inherit, inherits, initially, inline, inner, inout, input, insensitive, insert, instead, int, integer, intersect, interval, into, invoker, is, isnull, isolation, join, key, label, language, large, last, lateral, leading, leakproof, least, left, level, like, limit, listen, load, local, localtime, localtimeStamp, location, lock, locked, logged, mapping, match, materialized, maxValue, method, minute, minValue, mode, month, move, name, names, national, natural, nchar, new, next, no, none, not, nothing, notify, notnull, nowait, null, nullif, nulls, numeric, object, of, off, offset, olds, old, on, only, operator, option, options, or, order, ordinality, others, out, outer, over, overlaps, overlay, overriding, owned, owner, parallel, parser, partial, partition, passing, password, placing, plans, policy, position, preceding, precision, prepare, prepared, preserve, primary, prior, privileges, procedural, procedure, procedures, program, publication, quote, range, read, real, reassign, recheck, recursive, ref, references, referencing, refresh, reindex, relative, release, rename, repeatable, replace, replica, reset, restart, restrict, returning, returns, revoke, right, role, rollback, rollup, routine, routines, row, rows, rule, savepoint, schema, schemas, scroll, search, second, security, select, sequence, sequences, serializable, server, session, session_user, set, setof, sets, share, show, similar, simple, skip, smallint, snapshot, some, sql, stable, standalone, start, statement, statistics, stdin, stdout, storage, stored, strict, strip, subscription, substring, support, symmetric, sysid, system, table, tables, tablesample, tablespace, temp, template, temporary, text, then, ties, time, timestamp, to, trailing, transaction, transform, treat, trigger, trim, true, truncate, trusted, type, types, unbounded, uncommitted, unencrypted, union, unique, unknown, unlisten, unlogged, until, update, user, using, vacuum, valid, validate, validator, value, values, varchar, variadic, varying, verbose, version, view, views, volatile, when, where, whitespace, window, with, within, without, work, wrapper, write, xml, xmlattributes, xmlconcat, xmlelement, xmlexists, xmlforest, xmlnamespaces, xmlparse, xmlpi, xmlroot, xmlserialize, xmltable, year, yes, zone,

-g

Определить, в какую пользовательскую группу будет добавлен пользователь

-f

Указать полное имя пользователя

-o

Указать адрес, телефон и месторасположение офиса пользователя. Если значения содержат пробелы, то их необходимо заключить в одинарные кавычки, например, 'Тверская ул. д.12' : '+70001002020' : 'офис 123'

-p | --password

Передать пароль пользователя



В пароле запрещено использование литерала `:PWD_SEPARATE:`.

-W

После создания пользователя ввести пароль пользователя безопасным способом

-R ID

Удалить из конфигурации пользователя с идентификатором ID



Используйте `rb_users -l` для получения значения идентификатора блочного устройства

-C ID [-n username] [-e e-mail] [-g ID_группы] [-f 'Полное имя'] [-o 'адрес' : 'тел' : 'офис'] -p password -W

Изменить параметры пользователя с идентификатором ID

-D ID

Лишает пользователя привилегий

-G ID

Добавление пользователю привилегий

-s

Наделяет пользователя полномочиями супервизора

-S ID_медиасервера

Наделяет пользователя полномочиями сопровождающего

-a ID_группы_клиентов

Наделяет пользователя полномочиями администратора

rbfd

`rbfd` — утилита администратора RuBackup для создания и восстановления резервных копий ресурсов в любых файловых системах. Ресурсом может быть файл, каталог или блочное устройство.

Утилита поддерживает три режима создания и восстановления резервных копий.

В режиме *Single archive* утилита создаёт файл-архив и файл с мета-данными снимка состояния.

В режиме *Data flow* утилита создаёт файл с мета-данными и переносит дедуплицированные блоки с клиента на сервер RuBackup, помещая их в дедуплицированное хранилище. Этот режим работы является служебным. Его явный вызов не поддерживается.

При помощи утилиты `rbfd` можно восстановить из копии или цепочки копий отдельные файлы или всю папку целиком.

В качестве ресурса для создания резервной копии вы можете использовать текстовый файл, содержащий список файлов. В этом случае файл должен начинаться со строки `Rbfd file list`, например:

```
Rbfd file list:  
/home/user/dir/exclude  
/home/user/dir/exclude/file-1.txt  
/dev/sdb :sdb
```

При восстановлении блочного устройства путь указывается отличный от исходного (то, что после двоеточия в `Rbfd file list`).

В утилите `rbfd` реализованы алгоритмы хеш-функций:

Алгоритмы хеш-функций

```
blake2b, sha, skein, streebog и (GOST_R_34_11_2012)
```

Подробную информацию о реализованных алгоритмах см. [Алгоритмы хеш-функций](#)

-1

используйте параметр `-1` чтобы получить список файлов резервной копии не только для `.meta` файла, но и для архива `.rbfd`.

-m

используйте параметр в том случае, если в режиме `single_file_mode` не требуется создания мета файла.

-u archive_file --add resource0,resource1 [-m meta_file]

используйте параметр для добавления файл в уже созданный архив

Есть возможность подавать на вход несколько ресурсов списком через запятую (без пробелов), например:

```
rbfd -c file0,file1,dir0,dir1 -n 1.rbfd
```

Утилита `rbfd` поддерживает алгоритмы защитного преобразования.

Алгоритмы защитного преобразования

```
anubis, aria, cast6, camellia, kalyna, kuznyechik, mars, rijndael (или AES),  
serpent, simon, sm4, speck, threefish, twofish
```

Подробную информацию о реализованных алгоритмах см. [Алгоритмы защитного преобразования](#).

Мастер-ключ

В ходе инсталляции будет создан мастер-ключ для защитного преобразования резервных копий и ключи для электронной подписи, если электронную подпись предполагается использовать.



При потере ключа вы не сможете восстановить данные из резервной копии, если последняя была преобразована с помощью защитных алгоритмов.



После создания ключи рекомендуется скопировать на внешний носитель, а так же распечатать бумажную копию и убрать эти копии в надежное место.

Мастер-ключ рекомендуется распечатать при помощи утилиты `hexdump`, так как он может содержать неотображаемые на экране символы:

```
brestadmtn@srv:~$ hexdump /opt/rubackup/keys/master-key  
0000000 e973 053d 10a1 c0c1 40e8 d332 9463 a7ee  
0000010 8965 f275 d5e4 a04a d07d a625 d4e8 755f  
0000020
```

Алгоритмы защитного преобразования

В кластерной серверной группировке при восстановлении защищенной резервной копии на другом клиенте группировки необходимо использовать тот же мастер-ключ клиента, с помощью которого делалась данная копия.

Таблица 11. Алгоритмы защитного преобразования, доступные в утилите `rbfd`

Алгоритм	Поддерживаемая длина ключа, бит	Примечание
Anubis	128, 256	
Aria	128, 256	
CAST6	128, 256	
Camellia	128, 256	
Kalyna	128, 256, 512	Украинский национальный стандарт ДСТУ 7624:2014
Kuznyechik	256	Российский национальный стандарт ГОСТ Р 34.12-2015
MARS	128, 256	
Rijndael	128, 256	Advanced Encryption Standard (AES)
Serpent	128, 256	
Simon	128	
SM4	128	Китайский национальный стандарт для беспроводных сетей
Speck	128, 256	
Threefish	256, 512, 1024	
Twofish	128, 256	

Алгоритмы хеш-функций

Таблица 12. Алгоритмы хеш-функций, реализованные в утилите `rbfd`

Наименование алгоритма	Длина хеша, бит	Примечание
<code>streebog</code> или <code>GOST_R_34_11_2012</code>	256, 512	ГОСТ Р 34.11—2012 «Информационная технология Криптографическая защита информации. Функция хеширования» — действующий российский криптографический стандарт, определяющий алгоритм и процедуру вычисления хеш-функции. Разработан Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России с участием ОАО «ИнфоТеКС» и введен в действие 1 января 2013 года

Наименование алгоритма	Длина хеша, бит	Примечание
sha	256, 512	Хеш-функции SHA-2 разработаны Агентством национальной безопасности США и опубликованы Национальным институтом стандартов и технологий в федеральном стандарте обработки информации FIPS PUB 180-2 в августе 2002 года
skein	256, 512	Skein — алгоритм хеширования переменной разрядности, разработанный группой авторов во главе с Брюсом Шнайером. Хеш-функция Skein выполнена как универсальный криптографический примитив, на основе блочного шифра Threefish, работающего в режиме UBI-хеширования. Основные требования, предъявлявшиеся при разработке — оптимизация под минимальное использование памяти, криптографически безопасное хеширование небольших сообщений, устойчивость ко всем существующим атакам на хеш-функции, оптимизация под 64-разрядные процессоры и активное использование обращений к таблицам
blake2b	256, 512	BLAKE2 — криптографическая хеш-функция, улучшенная версия BLAKE — одного из пяти финалистов конкурса на хеш-функцию SHA-3 (главным образом улучшено быстродействие), представлена 21 декабря 2012 года. Разработчики: Jean-Philippe Aumasson, Samuel Neves, Zooko Wilcox-O’Hearn, и Christian Winnerlein. Была создана как альтернатива широко использовавшимся в прошлом MD5 и SHA-1, в которых были найдены уязвимости