



RuBackup

Система резервного копирования
и восстановления данных

ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ LINUX

ВЕРСИЯ 3.0.0.0.0

Содержание

1. Назначение	2
2. Типы резервного копирования	3
3. Способы восстановления данных	4
4. Типы восстановления данных	5
5. Комплект поставки	6
6. Системные требования	7
6.1. Требования к программным средствам	7
6.1.1. Программная среда СРК RuBackup	7
7. Установка	8
7.1. Установка пакетов	8
7.1.1. Установка модуля	8
7.2. Каталог установки	8
7.2.1. Каталог для создания резервных копий и хранения временных файлов	8
7.3. Настройка клиента	8
8. Работа с данными	9
8.1. Способы задания ресурса для резервного копирования	9
8.2. Тонкие настройки модуля	11
8.3. Настройки удаленной репликации	15
8.4. Просмотр очереди задач	21
9. Удаление	22
10. Приложение 1	23
10.1. Локальный лист ограничений	23

Глава 1. Назначение

Система резервного копирования RuBackup позволяет выполнять клиентам полное и инкрементальное резервное копирование файловых систем, каталогов и отдельных файлов. Система резервного копирования RuBackup поддерживает следующие файловые системы Linux: Ext4, Ext3, Ext2, XFS, ZFS, BTRFS, FAT32. Консистентность данных гарантируется только на файловых системах ZFS и BTRFS.

Глава 2. Типы резервного копирования

Модуль поддерживает следующие типы резервного копирования файловой системы Linux:

- [полное](#),
- [инкрементальное](#),
- [дифференциальное](#),
- [синтетическое](#).

Глава 3. Способы восстановления данных

СРК RuBackup поддерживает следующие способы восстановления файловой системы Linux из резервной копии:

- централизованное восстановление файловой системы Linux из резервной копии. Восстановление из резервной копии возможно посредством Менеджера администратора RuBackup или утилиты командной строки `rb_repository`. Рекомендуется использовать централизованное восстановление данных.
- локальное восстановление данных из резервной копии на клиенте РК. Восстановление из резервной копии возможно посредством утилиты командной строки `rb_archives`.

Глава 4. Типы восстановления данных

Восстановление резервной копии возможно по инициативе клиента. Для восстановления данных пользователь должен ввести пароль, позволяющий выполнить восстановление.

Полное резервное копирование может быть выполнено с применением сжатия на стороне клиента или на стороне сервера RuBackup, возможно преобразовать резервную копии выбранным алгоритмом.

Глава 5. Комплект поставки

Модуль файловой системы Linux включен в состав пакета клиента резервного копирования RuBackup.

Глава 6. Системные требования

6.1. Требования к программным средствам

6.1.1. Программная среда СРК RuBackup

Для выполнения резервного копирования и восстановления файловой системы ОС Linux средствами СРК RuBackup на узле необходимо предустановленное программное обеспечение:

- Одна из операционных систем:
 - Astra Linux SE 1.7;
 - Ubuntu 18.04;
 - Ubuntu 20.04;
 - Альт 10;
 - RedOS 7.3;
 - CentOS 7;
 - CentOS 8.
- Клиент резервного копирования RuBackup с модулями `rubackup-common` и `rubackup-client`, установленными на виртуальную или аппаратную машину.
- Менеджер Администратора RuBackup (RBM) для управления СРК.

Также поддерживается управление СРК RuBackup посредством консольных утилит.

Глава 7. Установка

7.1. Установка пакетов

7.1.1. Установка модуля

Для возможности резервного копирования файловых систем при помощи RuBackup на сервер должен быть установлен клиент RuBackup. Модуль для резервного копирования и восстановления файловых систем включён в состав клиентского пакета. Подробно процедура установки клиента описана в «Руководстве по установке серверов резервного копирования и Linux клиентов RuBackup».

Клиент RuBackup представляет собой фоновое системное приложение (демон или сервис), обеспечивающее взаимодействие с серверной группировкой RuBackup. Для выполнения резервного копирования клиент RuBackup должен работать от имени суперпользователя (`root` для Linux и Unix).

7.2. Каталог установки

7.2.1. Каталог для создания резервных копий и хранения временных файлов

Для создания резервных копий и хранения временных файлов, которые создаются при их восстановлении, требуется определённое дисковое пространство. Рекомендуем выделить для этой цели отдельный локальный диск и примонтировать его к `/backup-tmp` либо к другой точке монтирования. Точку монтирования временного каталога нужно указать как значение параметра `use-local-backup-directory` и перезагрузить клиент RuBackup.

7.3. Настройка клиента

Выполните настройку клиента резервного копирования RuBackup, запустив на узле интерактивную утилиту `rb_init`.

Глава 8. Работа с данными

8.1. Способы задания ресурса для резервного копирования

Ресурсом для резервного копирования может выступать:

1. Отдельный файл.
2. Каталог.

При выборе корневого каталога в качестве ресурса резервного копирования необходимо добавить в файл исключений, а при резервном копировании всех каталогов необходимо вручную исключить директории (см. [Приложение 1](#)):

- /dev,
- /lost+found,
- /mnt,
- /media,
- /opt/rubackup,
- /proc,
- /run,
- /sys,
- /tmp,
- /var/cache,
- /var/lock,
- /var/run,
- /var/tmp.

В противном случае полученная резервная копия может быть неконсистентной.

3. Список файлов/каталогов, заданный с помощью текстового файла. Чтобы задать список файлов/каталогов, начните текстовый файл со строки:

```
RBFD file list:
```

Пример файла:

```
RBFD file list:
```

```
/aaa
/bbb
/ccs
```

4. Список файлов/каталогов, заданный с помощью JSON-строки. JSON-строка должна иметь следующий вид:

```
[{"path": "path_to_resource_1 "}, ..., {"path": "path_to_resource_n"}]
```



1. Отдельный файл, каталог и список файлов/каталогов, заданный с помощью JSON-строки, можно указать в виде ресурса при добавлении правила глобального расписания в Менеджере администратора RuBackup (,).

Добавить правило глобального расписания

Применить

Правила глобального расписания

Параметры правила

Название правила	test_name
Клиент	ibezborodyi-astra.rubackup.local (5cf24ba71eecb9df)
Тип ресурса	File system
Ресурс *	/home/
Тип РК	full

Рисунок 1.

Добавить правило глобального расписания

Применить

Правила глобального расписания

Параметры правила

Название правила	test_name
Клиент	ibezborodyi-astra.rubackup.local (5cf24ba71eecb9df)
Тип ресурса	File system
Ресурс *	[{"path":"path_to_resource_1"}, {"path":"path_to_resource_n"}]
Тип РК	full

Рисунок 2.

2. Если ресурсом выступает отдельный файл, то сначала проверяется,

является ли он текстовым файлом, содержащим список файлов/каталогов. Если не является, то он обрабатывается как отдельный файл.

3. Если ресурс задан в виде списка файлов/каталогов, то при восстановлении в указанную директорию распаковки внутри неё будет создана вся иерархия для данных файлов каталогов относительно директории распаковки.

8.2. Тонкие настройки модуля

- Тонкие настройки модуля File system приведены в [Параметры тонкой настройки модуля File system](#).
- Кнопка **Значения по умолчанию** сбрасывает все текущие настройки параметров и использует значения по умолчанию.

Таблица 1. Параметры тонкой настройки модуля File system

Параметр	Описание	Возможные значения (по умолчанию)
<code>file_list</code>	Активируйте переключатель для создания спецификации, содержащей все имена файлов архива метаданных резервной копии.	—
<code>numeric_owner</code>	Данные пользователей и групп пользователей, права доступа на файлы и папки которых будут восстановлены в случае восстановления файловой системы из резервной копии.	<code>активирован</code> — в метаданных созданной резервной копии будут сохранены идентификаторы пользователей UID и идентификаторы групп пользователей GID, которым предоставлены права доступа к резервируемым данным; <code>деактивирован</code> — в метаданных созданной резервной копии будут сохранены имена пользователей и группы пользователей, которым предоставлены права доступа к резервируемым данным. (<code>деактивирован</code>)

Параметр	Описание	Возможные значения (по умолчанию)
<code>changing_files</code>	Параметр, определяющий действие с файлами, которые во время резервного копирования были удалены или изменили свой размер.	<code>error</code> – если во время выполнения задачи резервного копирования возникла ошибка чтения какого-либо файла ресурса, то резервное копирование завершится ошибкой и задача перейдет в статус <i>Error</i>. <code>ignore</code> – если во время выполнения задачи резервного копирования возникла ошибка чтения какого-либо файла, то такой файл не будет включен в РК, а задача успешно завершится со статусом <i>Done_With_Defect</i>. <code>read</code> – позволяет включать в РК файлы ресурса, размер которых был изменен во время резервного копирования. Удаленные во время резервного копирования файлы не будут включены в РК и не будут восстановлены. При возникновении ошибки чтения файла в РК будет добавлена только успешно считанная часть файла. Задача резервного копирования при возникновении указанных выше случаев завершится со статусом <i>Done_With_Defect</i>.  - После резервного копирования ресурса не производится повторная проверка файлов на возможные изменения. Такие изменения не попадут в РК. - Информацию по конкретным файлам, которые изменили свой размер или были удалены, а также при чтении которых возникла ошибка, можно увидеть в Журнале клиентских операций соответствующей задачи с включенным уровнем логирования <code>Warning</code>. - Если после начала задачи резервного копирования в ресурсе появились новые

Параметр	Описание	Возможные значения (по умолчанию)
<code>use_snapshot</code>	Активируйте переключатель для создания резервной копии мгновенных снимков состояния файловой системы. Если переключатель деактивирован, то выполняется резервное копирование файловой системы выбранного ресурса.	<code>true</code> , <code>false</code> , (<code>false</code>)
Нижеприведённые параметры настройки модуля используются только при активированном переключателе <code>use_snapshot</code>, то есть при резервном копировании мгновенных снимков состояния файловой системы:		
<code>ignore_errors_snapshot</code>	Параметр, определяющий, будет ли продолжено выполнение задачи резервного копирования в случае возникновения ошибок при создании мгновенного снимка состояния. Если переключатель активирован, то в случае возникновения ошибки при создании мгновенного снимка состояния задача создания резервной копии снимка состояния будет выполнена с замечаниями. Статус задачи в разделе ☒ Задачи будет <i>Done with a defect</i> . Если переключатель деактивирован, то задача создания резервной копии снимка состояния будет прервана и завершится с ошибкой в случае возникновения ошибки при создании снимка состояния. Статус задачи в разделе ☒ Задачи будет <i>Error</i> , в журнале задачи будет указано, что мгновенный снимок состояния не создан;	<code>true</code> , <code>false</code> , (<code>true</code>)
<code>snapshot_type</code>	Введите способ создания мгновенных снимков состояния файловой системы. WARNING: При использовании <i>Tatlin Unified Storage</i> необходимо предварительно на хосте, на котором развёрнут модуль резервного копирования и восстановления данных файловых систем, установить утилиты <code>multipath</code> и <code>sg3_utils</code> .	<code>lvm</code> , <code>dattobd</code> , <code>tatlin</code> (Способы создания мгновенных снимков состояния, используемые модулем резервного копирования и восстановления данных файловых систем, каталогов и отдельных файлов)

Параметр	Описание	Возможные значения (по умолчанию)
<code>snapshot_size</code>	Выбор размера снимка. При использовании способа создания снимков <i>LVM</i> — это размер мгновенного снимка состояния в % от размера <i>Logical Volume</i> тома, на котором расположена резервируемая файловая система. В <i>LVM volume groups</i>, в которых расположены тома <i>LVM</i>, должно быть не менее 10% свободного места для возможности создания моментальных снимков <i>LVM</i>; При использовании способа создания снимков <i>dattobd</i> — это размер мгновенного снимка состояния в % от размера устройства, на котором расположена резервируемая файловая система. При использовании способа создания снимков <i>tatlin</i> — значение этого параметра не используется.	—
Создайте файл скрипта, используемый при создании резервной копии, в папке <code>/opt/rubackup/scripts</code> и укажите путь в файловой системе Клиента СРК к скриптам, которые должны быть выполнены:		
<code>script_before_snapshot</code>	Указанный скрипт будет выполнен с аргументом <code>before</code> до создания мгновенного снимка состояния;	—
<code>script_after_snapshot</code>	Указанный скрипт будет выполнен с аргументом <code>after</code> после успешного создания мгновенного снимка состояния. Скрипт не будет выполнен, если мгновенный снимок состояния не был создан;	—
<code>script_error_snapshot</code>	Указанный скрипт будет выполнен при возникновении ошибок во время создания мгновенного снимка состояния в процессе выполнения вышеуказанных скриптов с аргументами <code>after</code> и <code>before</code> .	—

Требования к скриптам:

- Скрипт должен быть добавлен в каталог `/opt/rubackup/scripts` на Клиенте.
- Скрипт должен быть исполняемым.
- Интерпретатор скрипта — `bash`.



Скрипты не будут выполнены, если параметр `use_snapshot` выключен.

Если при запуске скрипта `before` произошла ошибка, снимок не будет создан — задача резервного копирования продолжит выполнение согласно выбранному значению параметра `ignore_errors_snapshot`.

Если при запуске скрипта `after` произошла ошибка, снимок уже был создан, но не будет использоваться, задача резервного копирования продолжит выполнение согласно выбранному значению параметра `ignore_errors_snapshot`.

Если при запуске скрипта `error` произошла ошибка, задача резервного копирования продолжит выполнение согласно выбранному значению параметра `ignore_errors_snapshot`.

Таблица 2. Способы создания мгновенных снимков состояния, используемые модулем резервного копирования и восстановления данных файловых систем, каталогов и отдельных файлов

Способ создания списков состояния			Размещение фай- ловой системы	Примечание
lvm	dattobd	tatlin		
+	+	-	Том lvm	При выборе спо- соба создания снимка состояния не проверяется его доступность на клиенте СРК. В случае, если невозможно использовать ука- занный способ на клиенте СРК, то выполнение задачи резерв- ного копирования будет продол- жено в соответ- ствии с выбран- ным значением параметра <code>ignore_errors_snap- shot</code>
-	+	-	Блочное устрой- ство (block device)	
-	-	+	Tatlin Unified Storage	

8.3. Настройки удаленной репликации

Для осуществления удаленной репликации на сервере резервного копирования должен быть настроен хотя бы один пул типа **Блочное устройство**, содержащий минимум одно блочное устройство для использования в качестве дедуплициро- ванного хранилища резервных копий (более подробную информацию см. в руко-

водстве «Дедупликация в RuBackup»).

Доступные технологии хранения и методы передачи данных для репликации перечислены в (таблице).

Таблица 3. Поддерживаемые для репликации технологии хранения и методы передачи данных

Технологии хранения	Методы передачи данных между хранилищем образов и системным хранилищем
Filesystem	ssh, shared, qcow2
LVM	vm_lvm

Управление правилами удаленной репликации осуществляется при помощи Менеджера администратора RuBackup (RBM). Вкладка **Удалённая репликация** в главном окне RBM содержит информацию обо всех правилах непрерывной удалённой репликации. Включенные правила имеют статус *run*, выключенные - *wait* ().




Рисунок 3.

Управление правилами удалённой репликации осуществляется с помощью кнопок на верхней панели или в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши ().




Рисунок 4.

Доступны следующие действия:

- Добавить новое правило удалённой репликации.
- Клонировать правило.
- Редактировать правило.
- Выполнить правило немедленно.
- Запустить/приостановить — перевести правило из `wait` в `run` и наоборот.
- Удалить правило репликации.

При добавлении нового правила непрерывной удалённой репликации необходимо установить следующие параметры ():

The screenshot shows the RuBackup web interface with a sidebar on the left containing navigation links: Объекты, Стратегии, Глобальное расписание, Удалённая репликация (highlighted), Репозиторий, Очередь задач, Серверы RuBackup, Журналы, and Администрирование. The main area is titled 'Добавить удалённую репликацию' with a 'Применить' button. It is divided into three sections: 'Источник' (Source), 'Место назначения' (Destination), and 'Параметры' (Parameters).

Источник (Source):

- Клиент: astra-client-1 (9da46eb6d34a53f3)
- Ресурс *: /home/
- Тип ресурса: File system

Место назначения (Destination):

- Клиент: astra-client-2 (c13e8536c7e813ef)
- Каталог распаковки *: /home/
- Параметры восстановления для модуля: File system

Параметры (Parameters):

Запускать каждый	1	mins
Хранение реплик	1	
Начало периода действия	06.09.2023 17:20	
Окончание периода действия	06.09.2024 17:20	
Начало рабочего окна	17:20:00.000	
Конец рабочего окна	17:20:00.000	

Рисунок 5.

- Блок **Источник**:

- Клиент — выберите клиент системы резервного копирования, откуда будут передаваться данные.
- Ресурс — нажмите на иконку «...» рядом с надписью «Ресурс» и выберите ресурс, откуда будут передаваться данные ().

The 'Выбрать' dialog box displays a list of file paths. The first path, '..', is highlighted in grey. Below it are several other paths: .pdp/, andreyk/, dsidorin/, serder/, and u/. At the bottom of the dialog is an 'OK' button.

Рисунок 6.

- Тип ресурса — выберите `File system`.
- Блок **Место назначения**:
 - Клиент — выберите клиент системы резервного копирования, на который будут передаваться данные.
 - Каталог распаковки — выберите директорию, в которую будут переданы реплицированные данные. Для успешного выполнения репликации требуется наличие свободного места в данном каталоге, которое превышает объем бэкапируемых данных.



Если в блоке **Источник** у поля **Ресурс** и в блоке **Место назначения** у поля **Каталог распаковки** указать одну и ту же директорию, например `/home/user`, то папка `user` из директории `/home` со всем содержимым будет реплицирована из источника в место назначения в директорию `/home/user`, то есть конечный путь реплицированной папки будет: `/home/user/user`. Чтобы этого избежать, необходимо в блоке **Место назначения** у поля **Каталог распаковки** установить путь на один каталог ниже, например, при пути источника `/home/user` путь назначения должен быть `/home`.

- Период репликации.
- Хранение реплик (количество хранимых реплик в репозитории).
- Дата начала и окончания действия правила.
- Пул для хранения резервных копий (можно использовать только пул типа **Блочное устройство**).
- Настройки уведомлений о событиях правила.

Перед настройкой непрерывной репликации необходимо оценить время, необходимое и достаточное для завершения операций по созданию и применению реплики, и в соответствии с этим настраивать период репликации правила. Вы также можете изменить настройки правила после его создания ().




Рисунок 7.

Реплики располагаются в репозитории в виде записей с типом задачи `Create replica ()`.




Рисунок 8.

В ходе работы старые реплики будут удаляться из репозитория, для чего в главной очереди задач будут создаваться соответствующие задачи `()`.




Рисунок 9.

8.4. Просмотр очереди задач

Для отслеживания выполнения правил перейдите в раздел ☒ **Задачи**.

В данном разделе задача появляется в момент выполнения созданного правила, выполнения срочного резервного копирования, восстановления данных из РК, при проверке резервной копии, удалении РК или перемещении РК.

Также отслеживать выполнение задач можно при помощи *RBC* или утилиты командной строки `rb_tasks`.

После успешного завершения задачи резервного копирования резервная копия будет помещена в хранилище резервных копий, а информация о ней будет размещена в разделе **Репозиторий**.

Глава 9. Удаление

Удаление модуля производится только вместе с клиентом РК RuBackup. Процедура удаления клиента РК RuBackup приведена в документе «Система резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Руководство по установке и обновлению».

Глава 10. Приложение 1

10.1. Локальный лист ограничений

В том случае, если какие-либо конкретные ресурсы клиента не должны попасть в резервную копию, их можно включить в локальный лист ограничений на клиенте `/opt/rubackup/etc/rubackup_restriction.list.mysql57`.

Наименование ресурса, для которого нет необходимости выполнять резервное копирование, должно быть указано в отдельной строке соответствующего файла.

Для того, чтобы листы ограничений имели силу, необходимо включить эту возможность для клиента в конфигурации RuBackup (см. [Менеджер администратора RuBackup \(RBM\)](#)).

Для файловых систем в листе ограничений возможно использование регулярных выражений, например для исключения из резервной копии всех файлов с расширением tmp необходимо добавить строку:

```
*tmp
```



В некоторых случаях операционная система блокирует временные файлы и каталоги таким образом, что к ним не может получить доступ даже суперпользователь. Это может происходить при удаленном доступе к учетной записи пользователя, в этом случае могут быть заблокированы каталоги `~/.session`, `~/.cache`, `~/.gvfs` и пр. Если при исполнении резервного копирования подобные файловые ресурсы будут заблокированы, резервное копирование будет завершено с ошибкой. Чтобы предотвратить подобную ситуацию рекомендуется добавить подобные каталоги в файл `/opt/rubackup/etc/rubackup_restriction.list.filesystem` и включить для клиента возможность использования листа запретов (см. [Менеджер администратора RuBackup \(RBM\)](#)).