

Система резервного копирования и восстановления данных

обслуживание

ВЕРСИЯ 2.5.7.0.0, 23.05.2025

Содержание

1. Обновлен	ие лицензии	3
2. Обновлен	ние СРК	4
2.1. Типы	обновлений	4
2.2. Bepcı	ионность обновлений	4
2.3. Обра [.]	тная совместимость.	4
2.3.1. Ce	ерверная группировка	4
2.3.2. K	лиентская группировка	4
2.4. Устан	ювка обновления	5
2.5. Поря	док обновления	5
2.6. Режи	мы установки обновления	5
2.7. Обнов	вление пакетов	5
2.7.1. Ae	зтоматическое обновление.	6
2.7.2. Py	учное обновление	7
2.8. Обнов	вление конфигурации	9
2.8.1. 06	бновление конфигурации в терминале (интерактивный режим) 1	0
Обнов	вление конфигурации серверной части	0
Обнов	вление конфигурации клиентской части1	8
Кли	иент-серверный режим работы клиента РК	8
Авт	ономный режим работы клиента РК 2	1
2.8.2. 0	бновление конфигурации в терминале (неинтерактивный режим) 2	2
2.8.3. 0	бновление конфигурации в графическом приложении	3
Обнов	вление конфигурации серверной части	4
Обнов	вление конфигурации клиентской части	9
Кли	иент-серверный режим работы клиента РК	9
Авт	ономный режим работы клиента РК	3
2.9. Восст	гановление значений параметров конфигурационного файла	5
2.9.1. 3a	амена конфигурационного файла	6
2.10. Запу	иск процессов	6
3. Удаление	e CPK	7
3.1. Прове	ерка резервных копий	7
3.2. Остан	новка сервисов	7
3.3. Удале	ение группы пользователей	8
3.4. Удале	ение пакетов СРК	8
4. Восстано	овление СУБД	0
5. Удаление	е СУБД	3

Обновление СРК

Программное обеспечение CPK RuBackup постоянно развивается. Мы непрерывно добавляем в него новые возможности, устраняем отдельные недочёты, оптимизируем интерфейс и вносим другие изменения, выпуская обновления.

Для перехода на новую версию СРК используйте инструкцию Глава 2.

Обновление лицензии

Обновление лицензионного файла необходимо в случае:

- изменения идентификатора узла лицензируемого сервера hardware id;
- окончания лицензии (по какому-либо параметру лицензирования в зависимости от типа лицензии);
- изменения существующей архитектуры СРК RuBackup, например, установки модулей для расширения возможностей резервного копирования и восстановления данных, при использовании типа лицензии «по конфигурации».

Для обновления лицензионного файла используйте инструкцию Глава 1.

Глава 1. Обновление лицензии

- 1. Получите обновлённую лицензию СРК RuBackup у поставщика:
 - a. на узле, для которого выполняется обновление лицензии, получите идентификатор hardware id:

rubackup_server hwid

- b. зафиксируйте любым удобным способом для какого типа сервера (основной, резервный, медиа) получен идентификатор;
- с. предоставьте поставщику полученный идентификатор удобным способом и получите лицензионный файл для серверного компонента CPK RuBackup на адрес электронной почты пользователя.
- 2. Замените ^[1] файл лицензии в папке /opt/rubackup/etc/, находясь в папке с подготовленным файлом лицензионного ключа:

cp rubackup.lic /opt/rubackup/etc/rubackup.lic

- 3. Опционально:
 - при обновления лицензии в следствии изменения архитектуры СРК RuBackup требуется выполнить настройку каждого компонента СРК RuBackup с помощью утилиты rb_init, соблюдая порядок:
 - основной сервер;
 - резервный сервер;
 - медиасервера;
 - клиенты системы резервного копирования.

В случае обновления лицензии в следствии изменения срока действия или объёма резервируемых данных настройка компонентов CPK RuBackup не требуется.

4. Произведите перезапуск сервера для активации лицензии:

sudo systemctl restart rubackup_server

[1] Рекомендуется сохранить существующий файл лицензии

Глава 2. Обновление СРК

2.1. Типы обновлений

СРК RuBackup поддерживает следующие типы обновлений:

• критическое обновление (hot fix). Содержит исправление критических ошибок, не связанных с безопасностью.

Пакет критического обновления не является кумулятивным и требует установки предыдущих пакетов критического обновления, выпущенных для конкретного оперативного обновления или публичного релиза;

- оперативное обновление. Содержит исправление ошибок, найденных в продукте с момента последнего публичного релиза;
- публичный релиз. Версия СРК RuBackup, содержащая новый функционал, устранение ошибок и все исправления, выпущенные ранее в критических и оперативных обновлениях.

2.2. Версионность обновлений

Обновление необходимо выполнять последовательно по всем версиям, начиная со следующей версии относительно текущей и до последней доступной версии, включая все промежуточные.

2.3. Обратная совместимость

Начиная с версии 2.1, обратная совместимость клиентской и серверной частей СРК RuBackup возможна только в случае N версии серверной части и N или (N-1) версии клиентской части, где N — номер версии оперативного обновления публичного релиза 2.1, и (N-1)≥2.1.

2.3.1. Серверная группировка

К каждому серверу из группировки должно быть применено устанавливаемое обновление.

В случае, если версии обновлений в группе серверов будут различными, то работоспособными остаются те сервера, установленная версия обновления которых совпадает с номером версии обновления основного сервера.

2.3.2. Клиентская группировка

Обновленный сервер или серверная группа будет работать только с теми клиентами одной кластерной группы, которые были обновлены, или со всеми клиентами

кластерной группы в случае, если ни один из них не был обновлён (при выполнении условия обратной совместимости).

2.4. Установка обновления

Перед установкой любого обновления ознакомьтесь с версией файла, датой выпуска и условиями обратной совместимости.

Убедитесь, что версия компонента СРК RuBackup старше версии, указанной в обновлении, не более чем на 1.

2.5. Порядок обновления

При установке обновлений серверной группировки RuBackup необходимо:

- 1. Выполнить обновление пакетов на:
 - основном сервере;
 - резервном сервере (при наличии);
 - на всех медиасерверах (при наличии);

При этом должны быть обновлены все компоненты серверной группировки RuBackup.

2. Выполнить настройку каждого обновлённого сервера СРК RuBackup.

2.6. Режимы установки обновления

Обновление можно выполнить:

- обновив пакеты вручную;
- автоматически.

2.7. Обновление пакетов

Выполните автоматическое или ручное обновление серверной части СРК RuBackup в приведённом порядке:

- основной сервер;
- резервный сервер (при наличии);
- все медиасервера (при наличии);
- клиенты резервного копирования.

2.7.1. Автоматическое обновление

Для обновления СРК RuBackup в автоматическом режиме:

1. Выведите список пакетов СРК RuBackup, установленных на узле с обновляемым компонентом СРК RuBackup:

Astra Linux, Debian, Ubuntu	dpkg	-1	I	grep	rubackup
Альт, Rosa Cobalt, RHEL, RedOS,	rpm -	qa		grep	rubackup
CentOS, Rosa Chrome					

- 2. Скачайте свежие версии пакетов с официального сайта www.rubackup.ru:
 - обязательные пакеты серверной части:
 - rubackup-common;
 - rubackup-client;
 - rubackup-server;
 - обязательные пакеты клиентской части:
 - rubackup-common;
 - rubackup-client;
 - дополнительные пакеты:
 - rubackup-rest-api;
 - rubackup-common-gui;
 - rubackup-init-gui;
 - rubackup-rbm;
 - rubackup-rbc;
 - пакеты дополнительных модулей CPK RuBackup.
- 3. Скачайте с официального сайта www.rubackup.ru из папки /Experimental/Scripts Скрипт upgrade_rubackup_packages.sh.
- 4. Поместите скачанные пакеты RuBackup и скрипт upgrade_rubackup_packages.sh в одну папку на узле с обновляемым компонентом CPK RuBackup.
- Остановите сервисы СРК RuBackup (в зависимости от типа компонента сервер или клиент) на текущем узле:

sudo systemctl stop rubackup_api
sudo systemctl stop rubackup_client
sudo systemctl stop rubackup_server

6. Закройте используемые приложения «Менеджер администратора RuBackup»,

«Менеджер клиента RuBackup», веб-интерфейс Tucana.

7. При необходимости для сохранения установленных значений параметров модулей и сервиса REST API сохраните их конфигурационные файлы, расположенные в папке /opt/rubackup/etc/, т.к. при обновлении пакетов и настройки компонента CPK RuBackup значения параметров конфигурационных файлов будут обновлены.

Для нижеперечисленных модулей сохранение текущего конфигурационного файла модуля не требуется (значения параметров после обновления будут автоматически сохранены):

- communigate_pro;
- communigate_pro_mail;
- postgres_pro;
- pg_dump_database;
- pg_dump_table;
- freeipa;
- universal (postgresql);
- ∘ vmware;
- openstack.
- 8. Запустите скрипт, находясь в папке:

sudo ./upgrade_rubackup_packages.sh

При выполнении скрипта будут проверены версии установленных пакетов и новых пакетов на текущем узле.

Если версия новых пакетов старше версии установленных пакетов не более, чем на один релиз, то обновление будет выполнено. В противном случае обновление выполнено не будет.

В результате автоматического обновления будут обновлены пакеты СРК RuBackup на текущем узле сервера, которые были расположены в одной папке со скриптом.

9. Выполните Раздел 2.8 компонента СРК RuBackup.

2.7.2. Ручное обновление

Для обновления CPK RuBackup в ручном режиме:

1. Выведите список пакетов СРК RuBackup, установленных на узле с обновляе-

мым компонентом CPK RuBackup:

Astra Linux, Debian, Ubuntu	dpkg	-1	grep	rubackup
Альт, Rosa Cobalt, RHEL, RedOS,	rpm -	qa	grep	rubackup
CentOS, Rosa Chrome				

- 2. Скачайте свежие версии пакетов с официального сайта www.rubackup.ru:
 - обязательные пакеты серверной части:
 - rubackup-common;
 - rubackup-client;
 - rubackup-server;
 - обязательные пакеты клиентской части:
 - rubackup-common;
 - rubackup-client;
 - дополнительные пакеты:
 - rubackup-rest-api;
 - rubackup-common-gui;
 - rubackup-init-gui;
 - rubackup-rbm;
 - rubackup-rbc.
- 3. При необходимости для сохранения установленных значений параметров модулей сохраните их конфигурационные файлы, расположенных в папке /opt/rubackup/etc/, т.к. при обновлении пакетов и конфигурации компонента СРК RuBackup и его модулей значения параметров будут обновлены.

Для нижеперечисленных модулей сохранение текущего конфигурационного файла модуля не требуется (значения параметров после обновления будут автоматически сохранены):

- communigate_pro;
- communigate_pro_mail;
- postgres_pro;
- o pg_dump_database;
- o pg_dump_table;
- freeipa;
- universal (postgresql);
- o vmware;

- openstack.
- 4. Остановите сервисы СРК RuBackup (в зависимости от типа компонента сервер или клиент) на текущем узле:

```
sudo systemctl stop rubackup_api
sudo systemctl stop rubackup_client
sudo systemctl stop rubackup_server
```

5. Последовательно установите необходимые пакеты ^[1] в порядке, приведённом на предыдущем шаге:

Astra Linux, Debian, Ubuntu	sudo a	pt install	./ <name_packa< th=""><th>age>.deb</th></name_packa<>	age>.deb
Альт	sudo ./ <nam< th=""><th>ap e_package>.</th><th>ot-get .rpm</th><th>install</th></nam<>	ap e_package>.	ot-get .rpm	install
Rosa Cobalt, RHEL	sudo y	um install	./ <name_packa< th=""><th>age>.rpm</th></name_packa<>	age>.rpm
RedOS, CentOS, Rosa Chrome	sudo d	nf install	./ <name_packa< th=""><th>age>.rpm</th></name_packa<>	age>.rpm

где <name_package> — имя пакета СРК RuBackup актуальной версии.

При обновлении пакета rubackup-common с версии 2.0 на 2.1 могут возникнуть предупреждения (уровень Warning). Данные предупреждения никак не влияют на процесс установки системы.

Предупреждение уровня Warning:

ldconfig: /opt/rubackup/lib/libQt5QuickShapesRB.so.5 не является символьной ссылкой

6. Выполните Раздел 2.8 компонента СРК RuBackup.

2.8. Обновление конфигурации

После обновления пакетов выполните обновление конфигурации компонента СРК одним из способов:

- в терминале с использованием утилиты rb_init в интерактивном режиме;
- в терминале с использованием утилиты rb_update в неинтерактивном режиме;
- в приложении «Мастер настройки RuBackup».

2.8.1. Обновление конфигурации в терминале (интерактивный режим)

На узле с обновлёнными пакетами CPK RuBackup:

• Запустите утилиту:

sudo rb_init

• Сконфигурируйте компонент СРК в интерактивном режиме:

Обновление конфигурации серверной части

1.

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

основной, резервный, медиасервер: Выберите действие и нажмите клавишу:

- <у> примите лицензионное соглашение (EULA);
- <r> ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения;
- <q> не принимайте условия лицензионного соглашения. В этом случае обновление конфигурации будет завершено.
- 2.

Do you want to configure RuBackup server (primary, secondary, media) or client (p/s/m/c/q)?

основной, резервный, медиасервер: Выберите сценарий конфигурирования сервера и нажмите клавишу:

- — конфигурирование основного (primary) сервера;
- <s> конфигурирование резервного (secondary) сервера;
- **<m>** конфигурирование медиа (media) сервера.
- 3.

Config file: /opt/rubackup/etc/config.file exist. If you want to upgrade the database without changing config file choose 'n'. Do you want to replace it(y/n/q)?

основной, резервный, медиасервер: Выберите и нажмите клавишу:

 <y> — обновление конфигурации. Перед обновлением конфигурационный файл будет сохранён в текущем каталоге с добавлением к имени файла old и актуальной даты;

- **<n>** сохранение текущей конфигурации. Файл /opt/rubackup/etc/config.file останется без изменений;
- <q> прекращение обновления конфигурации.

Конфигурирование соединения с базой данных:

4.

Enter hostname or IP address of PostgreSQL server [localhost]:

основной, резервный, медиасервер: Укажите адрес, на котором развёрнута служебная база данных PostgreSQL:

- если СУБД PostgreSQL развёрнута на отдельном узле от основного сервера, то следует указать адрес соответствующего узла;
- если СУБД PostgreSQL и основной сервер развёрнуты на одном узле, то нажмите клавишу **<Enter>**, чтобы в качестве адреса сервера использовался localhost (выбранный по умолчанию).

5.

Please enter password for "postgres" database user:

основной сервер: Укажите пароль пользователя postgres базы данных, заданный на шаге 6 в разделе Настройка СУБД.

6.

Do you want to use a secure SSL connection to the database 'rubackup' (y/n/q)?

основной, резервный, медиасервер: Выберите и нажмите клавишу:

 <n>— настройка защищенного SSL-соединения со служебной базой данных не требуется.

По умолчанию подключение будет установлено с параметром sslmode = allow, в этом случае для подключения к БД будут использованы файлы сертификатов и закрытых ключей, которые расположены в папке /opt/rubackup/keys, при подключении к БД данные будут шифроваться.

Если в конфигурации PostgreSQL SSL выключен, то по умолчанию sslmode = disable;

- <q> прекращение обновления конфигурации;
- **<y>** использование защищенного SSL-соединение со служебной базой данных CPK RuBackup.

Для настройки SSL-соединения с БД предварительно необходимо:

- выполнить настройку служебной базы данных в соответствии с разделом Настройка СУБД;
- подготовить сертификаты в соответствии с разделом Настройка SSL соединений.
- 7.

```
Enter sslmode ( allow, disable, prefer, require, verify-ca, verify-full )
[ require ]
Enter path for sslrootcert file:
Enter path for sslcert file:
Enter path for sslkey file:
```

основной, резервный, медиасервер: При настройке SSL-соединения выберите и введите название выбранного режима SSL в соответствии с таблицей.

По умолчанию выбран режим require.

▼ Описание режимов SSL

ssimode	Защита от про- слуши- вания	Защита от МІТМ	Утверждение
disable	Нет	Нет	Мне не важна безопасность и я не приемлю издержки, свя- занные с шифрованием.
allow	Воз- можно	Нет	Мне не важна безопасность, но я приемлю издержки, свя- занные с шифрованием, если на этом настаивает сервер.
prefer	Воз- можно	Нет	Мне не важна безопасность, но я предпочитаю шифрование (и приемлю связанные издержки), если это поддерживает сервер.
require	Да	Нет	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Я доверяю сети в том, что она обеспечивает подключение к нужному серверу
verify-ca	Да	Зависит от поли- тики ЦС	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу
verify-full	Да	Да	Я хочу, чтобы мои данные шифровались, и я приемлю сопутствующие издержки. Мне нужна уверенность в том, что я подключаюсь к доверенному серверу и это именно указанный мной сервер

- укажите расположение подготовленных сертификатов:
 - в поле sslrootcert укажите расположение сертификата центра сертификации;

- в поле sslcert укажите расположение сертификата настраиваемого хоста;
- в поле sslkey укажите расположение закрытого ключа настраиваемого хоста.
- 8.

Enter name of RuBackup superuser [rubackup]:

основной, резервный, медиасервер: Введите имя суперпользователя СРК RuBackup, который будет создан на следующем шаге.

По умолчанию при нажатии клавиши **<Enter>** будет выбран суперпользователь rubackup.

9.

Enter RuBackup database name [rubackup]:

основной, резервный, медиасервер: Введите имя базы данных, используемой CPK RuBackup.

По умолчанию, при нажатии клавиши **<Enter>** будет выбрана база данных rubackup.

10.

Do you want to upgrade(u), drop(d) or keep(k) existing database (u/d/k)?

основной сервер: Выберите вариант действий со служебной базой данных СРК RuBackup:

- <u> обновить служебную базу данных;
- <d> удалить текущую служебную базу данных, далее автоматически будет создана новая служебная БД с выше заданным именем;
- <k>— пропустить действия над базой данных, оставляя текущую конфигурацию.
- 11.

Do you want to dump the database 'rubackup' (pg_dump method) (y/n/q)?

основной сервер: При обновлении и удалении служебной базы данных возможно создать её резервную копию для восстановления при необходимости, нажав кнопку **<y>**.

```
12.
```

```
Enter format for dump file (c[custom], p[plain]) (c/p)
```

основной сервер: Выберите формат резервной копии и нажмите клавишу:

- <c> резервная копия в формате custom занимает меньше места на диске, по сравнению с форматом plain;
- **—** plain текстовый sql-скрипт.
- 13.

Enter compression level (0-9) for dump file [1]:

основной сервер: При выборе формата резервной копии custom укажите степень сжатия архива резервной копии от 0 до 9.

Чем выше степень сжатия, тем меньше custom -архив занимает места на диске и тем дольше выполняется процедура резервного копирования базы данных.

```
14.
```

Enter path for dump file [/root]:

основной сервер: Выберите путь сохранения резервной копии базы данных. По умолчанию это папка, из которой вызвана утилита pg_dump method.

15.

Do you want to add a required file system to the 'Default' pool in the configuration? (y/n)?

основной сервер: Добавьте локальное файловое хранилище для дефолтного пула.

Если хранилище не будет создано, то все созданные резервные копии будут сохранены в аварийном хранилище (по умолчанию /tmp/rubackup_emergency_storage_local_catalog).

16.

```
Enter path: /default_pool
Path "/default_pool" doesn't exist. Do you want to create it? (y/n)
```

основной сервер: Введите путь к папке которая будет ассоциирована с дефолтным пулом и создайте локальное файловое хранилище, нажав клавишу <у>.

Настройка основного сервера

17.

Hostname of primary server:

основной сервер, медиасервер: Укажите адрес основного сервера.

Конфигурирование резервного сервера:

```
18.
```

Will you use secondary server (y/n)?

основной, медиасервер: Если в конфигурации подразумевается резервный (secondary) сервер, то выберите эту возможность, нажав клавишу **<y>**.

19.

Hostname of secondary server:

основной, медиасервер: Укажите адрес резервного сервера.

Конфигурирование клиента СРК:

20.

```
Choose client net interface ID for use:
Selected interface:
```

основной, резервный, медиасервер: Выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup разрешено взаимодействовать с системой резервного копирования.

21.

Do you allow centralized recovery (y/n)?

основной, резервный, медиасервер: Выберите и нажмите клавишу:

- <y> включить централизованное восстановление данных. Централизованное восстановление данных из резервной копии будет доступно с помощью приложения «Менеджер администратора RuBackup» (RBM), с помощью консольной утилиты rbfd или приложения «Менеджера клиента RuBackup» (RBC);
- <n> использовать только локальное восстановление данных. Восстановление из резервной копии будет возможно с помощью консольной утилиты rbfd или приложения «Менеджера клиента RuBackup». Централизованное восстановление данных из резервной копии с помощью приложения «Менеджер администратора RuBackup» будет отключено.

22.

Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas on this client (y/n)?

основной, резервный, медиасервер: Укажите, будет ли использоваться непрерывная удаленная репликация на клиенте СРК.

23.

Enter local backup directory path [/tmp] : /rubackup-tmp
Would you like to create /rubackup-tmp (y/n)?

основной, резервный, медиасервер: Укажите директорию для временных операций с файлами резервных копий и подтвердите создание каталога для временных файлов, нажав клавишу **<у>**.

24.

Set amount threads parallelizm for server [8]:

основной, медиасервер: Укажите количество потоков для одновременной обработки задач резервного копирования на основном сервере (каждый поток имеет отдельное соединение со служебной базой данных СРК).

25.

Set amount threads parallelizm media server [8]:

основной, медиасервер: Укажите количество потоков для одновременной обработки задач резервного копирования на медиасервере (каждый поток имеет отдельное соединение со служебной базой данных СРК).

26.

Do you want to create new key, the old one will be delete (y/n)?

основной, резервный, медиасервер: Укажите требуется ли создание нового мастер-ключа, который используется при создании пары ключей для электронно-цифровой подписи резервных копий и защитного преобразования резервных копий.

При выборе генерирования нового мастер ключа **<y>** предварительно сохраните текущий мастер ключ, который записан в файле /opt/rubackup/keys/masterkey, т.к. текущий мастер-ключ будет удалён!

При помощи нового мастер ключа будут сгенерированы пары ключей для электронно-цифровой подписи резервных копий.

27.

Will you use digital signature (y/n)?

основной, резервный, медиасервер: Укажите, хотите ли вы создать ключи электронно-цифровой подписи, необходимые для дополнительной защиты резервных копий.

28.

Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?

основной, резервный, медиасервер: Укажите, хотите ли вы включить системный мониторинг для данного клиента.

Файл мониторинга производительности системных компонентов будет размещён в папке /opt/rubackup/monitoring/.

29.

Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?

основной, резервный, медиасервер: Укажите, хотите ли вы установить верхний предел оперативной памяти, которая может использоваться при резервном копировании на клиенте (точность верхней границы объёма памяти не гарантируется).

30.

Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):

основной, резервный, медиасервер: При включении верхней границы объёма памяти укажите максимально допустимый объём оперативной памяти, который может быть использован при резервном копировании на клиенте в ГБ (целое число).

31.

Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?:

основной, резервный, медиасервер: Выберите какие публичные имена будут использованы DNS-сервером.

32.

Do you want to enable RuBackup security audit ([y]es, [n]o, [q]uit) (y/n/q)?

основной сервер: Укажите, хотите ли вы включить аудит безопасности (формирование журнала событий информационной безопасности).

Аудит событий является частью системы обнаружения вторжений, посредством сохранения информации о запросах в самой базе данных с использованием триггеров, срабатывающих на изменение данных (добавление, изменение или удаление данных в БД RuBackup).

Позднее возможно включить/отключить данную опцию с помощью утилиты для работы с журналом событий информационной безопасности rb_security

33.

Choose security audit type ([e]ssential only, [t]asks (additionally to essential), [q]uit)(e/t/q)?

основной сервер: Укажите, какой тип аудита вы хотите включить:

- essential only журналирование всех значимых таблиц, кроме очередей задач и временных таблиц;
- tasks (additionally to essential) журналирование всех значимых таблиц и задач в очередях.

Обновление конфигурации клиентской части

Сценарий обновления зависит от типа режима работы клиента резервного копирования: клиент-серверный или автономный.

Клиент-серверный режим работы клиента РК

1.

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

Выберите действие и нажмите клавишу:

- <у> примите лицензионное соглашение (EULA);
- <r> ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения;
- <q> не принимайте условия лицензионного соглашения. В этом случае обновление конфигурации будет завершено.
- 2.

Config file: /opt/rubackup/etc/config.file exist. If you want to upgrade the database without changing config file choose 'n'. Do you want to replace it(y/n/q)?

Выберите и нажмите клавишу:

- <y> обновление конфигурации. Перед обновлением конфигурационный файл будет сохранён в текущем каталоге с добавлением к имени файла old и актуальной даты;
- <n> сохранение текущей конфигурации. Файл /opt/rubackup/etc/config.file останется без изменений;
- **<q>** прекращение обновления конфигурации.
- З.

Choose client mode: client-server or autonomous (c/a)?

Выберите сценарий настройки клиента и нажмите клавишу:

<c> — клиент-серверный режим работы клиента РК;

• <а> — автономный режим работы клиента РК.

Конфигурирование соединения с основным сервером:

4.

Hostname of primary server:

Укажите адрес основного (primary) сервера.

Конфигурирование соединения с резервным сервером:

```
5.
```

Will you use secondary server (y/n)?

Если в конфигурации подразумевается резервный (secondary) сервер, то выберите эту возможность, нажав клавишу **<y>**.

```
6.
```

Hostname of secondary server:

Укажите адрес резервного (secondary) сервера.

Конфигурирование клиента резервного копирования:

7.

Choose client net interface ID for use: Selected interface:

Выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup paspeшено взаимодействовать с системой резервного копирования.

```
8.
```

Do you allow centralized recovery (y/n)?

основной, резервный, медиасервер: Выберите и нажмите клавишу:

<y>— включить централизованное восстановление данных. Централизованное восстановление данных из резервной копии будет доступно с помощью приложения «Менеджер администратора RuBackup» (RBM), с помощью консольной утилиты rbfd или приложения «Менеджера клиента RuBackup» (RBC);

- <n> использовать только локальное восстановление данных. Восстановление из резервной копии будет возможно с помощью консольной утилиты rbfd или приложения «Менеджера клиента RuBackup». Централизованное восстановление данных из резервной копии с помощью приложения «Менеджер администратора RuBackup» будет отключено.
- 9.

Do you plan to use continuous remote replication to apply remote replicas on this client (y/n)?

Укажите, будет ли использоваться непрерывная удаленная репликация на клиенте РК.

10.

```
Enter local backup directory path [/tmp] :
```

Укажите директорию для временных операций с файлами резервных копий.

```
11.
```

Would you like to create / (y/n)?

Подтвердите создание каталога для временных файлов, в случае, если указанного каталога ещё не существует.

12.

Do you want to create new key, the old one will be delete (y/n)?

Укажите требуется ли создание нового мастер-ключа, который используется при создании пары ключей для электронно-цифровой подписи и защитного преобразования резервных копий.

При выборе генерирования нового мастер ключа **<y>** предварительно сохраните текущий мастер ключ, который записан в файле /opt/rubackup/keys/masterkey, т.к. текущий мастер-ключ будет удалён!

При помощи нового мастер ключа будут сгенерированы пары ключей для электронно-цифровой подписи резервных копий.

13.

```
Will you use digital signature (y/n)?
Create new secret key
Create new public key
```

Укажите, хотите ли вы создать ключи электронно-цифровой подписи. Резервная копия может быть подписана цифровой подписью для последующего контроля и предупреждения угрозы её подмены. Do you want to enable system monitoring of this client (y/n)?

Укажите, хотите ли вы включить системный мониторинг для данного клиента.

Файл мониторинга производительности системных компонентов будет размещён в папке /opt/rubackup/monitoring/.

15.

14.

Do you want to set a soft memory threshold? (y/n)?

Укажите, хотите ли вы установить верхний предел оперативной памяти, которая может использоваться при резервном копировании на клиенте (точность верхней границы объема памяти не гарантируется).

16.

Enter the allowed amount of memory for backup in GB (integer value):

При включении верхней границы объёма памяти укажите максимально допустимый объём оперативной памяти, который может быть использован при резервном копировании на клиенте в ГБ (целое число).

17.

Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?

Выберите какие публичные имена будут использованы DNS-сервером.

Автономный режим работы клиента РК

1.

You MUST agree with the End User License Agreement (EULA) before installing RuBackup (y[es]/n[o]/r[ead]/q[uit])

основной, резервный, медиасервер: Выберите действие и нажмите клавишу:

- <y> примите лицензионное соглашение (EULA);
- <r> ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения;
- <q> не принимайте условия лицензионного соглашения. В этом случае обновление конфигурации будет завершено.

2.

```
Choose client mode: client-server or autonomous (c/a)?
```

Выберите сценарий конфигурирования клиента: автономный **<a>**.

Автономный режим работы клиента — использование клиента РК без сервер-

ной части. При этом сохраняется возможность использования любых функциональных модулей для создания резервных копий

3.

Enter local backup directory path [/tmp] : /rubackup-tmp Would you like to create /rubackup-tmp (y/n)?

Укажите директорию для временных операций с файлами резервных копий и подтвердите создание каталога для временных файлов, нажав клавишу **<y>**.

4.

Would you like to use a catalog, or dedicated device, or network share to store your archives? (c/d/n)

Укажите хотите ли вы использовать каталог, выделенное устройство или сетевой ресурс для хранения своих архивов:

- <c> укажите путь к каталогу на вашем локальном жёстком диске для хранения резервных копий;
- <d>- будут показы все ваши устройства и потребуется указать выбранное устройство для хранения резервных копий;
- **<n>** укажите сетевой каталог для хранения резервных копий.
- 5.

Do you want to create new key, the old one will be delete (y/n)?

Укажите требуется ли создание нового мастер-ключа, который используется при создании пары ключей для электронно-цифровой подписи и защитного преобразования резервных копий.



При выборе генерирования нового мастер ключа **<y>** предварительно сохраните текущий мастер ключ, который записан в файле /opt/rubackup/keys/masterkey, т.к. текущий мастер-ключ будет удалён!Также при помощи нового мастер ключа будет сгенерированы пары ключей для электронно-цифровой подписи резервных копий.

6.

Do you want to use ipv4[1] ipv6[2] or both[3] in DNS requests?

Выберите какие публичные имена будут использованы DNS-сервером.

2.8.2. Обновление конфигурации в терминале (неинтерактивный режим)

На узле с обновлёнными пакетами компонента RuBackup выполните в терминале вызов утилиты с заданными параметрами для обновления конфигурации компо-

нента СРК RuBackup:

```
sudo rb_update -H <hostname> -P <port> -D <database_name> -U <user_name> -r
<rubackup_superuser_password> -p <postgres_superuser_password> -I
<path_to_new_sql_scripts> -R -O -
```

где:

- <hostname> имя узла, на котором развёрнута служебная база данных;
- <port> номер порта для подключения к служебной базе данных;
- <database_name> имя обновляемой служебной базы данных;
- <user_name> —имя пользователя базы данных;
- <rubackup_superuser_password> пароль суперпользователя rubackup;
- <postgres_superuser_password> пароль суперпользователя postgres (по умолчанию — 12345);
- <path_to_new_sql_scripts> путь к каталогу с новыми sql-скриптами;
- -R принудительное обновление существующей базы данных (ничего менять не нужно);
- -0 вывод процесса обновления в стандартный поток терминала (ничего менять не нужно).

В результате выполнения команды будет обновлена только конфигурация служебной базы данных.

2.8.3. Обновление конфигурации в графическом приложении

Обновление конфигурации компонента СРК RuBackup возможно с помощью графической утилиты мастера настройки RuBackup.

1. Запустите мастер настройки RuBackup (графическое приложение rb_init)

rb_init_gui&

- 2. После запуска мастера настройки RuBackup в приветственном окне (Рисунок 1):
 - выберите язык интерфейса приложения: русский или английский;
 - примите лицензионное соглашения для продолжения настройки RuBackup, проставив отметку в чек-боксе Применить.

Для ознакомления нажмите на активный элемент [Лицензионное соглашение] и в открывшемся окне подтверждения скопируйте в буфер ссылку на лицензионное соглашения для дальнейшего просмотра в браузере; • нажмите ставшую активной кнопку [Далее].

🔮 Ru Backuj	p			
	Добро пожа настро	аловать в йки RuBac	мастер ckup	
	Выберите язык:	Русский	~	
	Принимаю <u>и</u>	пицензионное сог.	<u>лашение</u>	
		Далее		
	Выберите язык:	Русский пицензионное сог. Далее	лашение	

Рисунок 1. Приветственное окно Мастера настройки RuBackup

3. В открывшемся окне пользователь будет уведомлён сообщением о том, что файл конфигурации уже существует и требуется подтвердить его замену, нажав кнопку Да или отклонить обновление конфигурации компонента СРК, нажав кнопку Отмена.

Обновление конфигурации серверной части

1. В открывшемся окне выберете настраиваемый компонент.

Если на настраиваемом узле установлен пакет rubackup-server, то мастер настройки автоматически предлагает произвести настройку серверного компонента (Рисунок 2):

- основной сервер;
- резервный сервер;
- медиасервер.



Рисунок 2. Окно выбора настраиваемого компонента

- 2. Заполните открывшуюся форму настраиваемого компонента СРК RuBackup.
 - а. Блок «Общие параметры»

основной, резервный, медиасервер:

 В поле Количество сетевых потоков укажите количество потоков для одновременной обработки задач резервного копирования на основном сервере (каждый поток имеет отдельное соединение со служебной базой данных СРК)

основной, резервный, медиасервер:

 В поле Версия IP для DNS запросов выберите какие публичные имена будут использованы DNS-сервером.

основной, резервный, медиасервер:

- Активируйте переключатель Перезапись мастер-ключа О для автоматического формирования нового мастер-ключа и перезаписи (при наличии) текущего мастер-ключа, который необходим при создании пары ключей электронно-цифровой подписи резервных копий и защитного преобразования резервных копий.
- b. Блок «Параметры сервера»:

резервный, медиасервер:

 В поле Имя основного сервера укажите ip-адрес или FQDN основного сервера RuBackup (в соответствии с настройками файла hosts узла основного сервера).

основной, резервный, медиасервер:

- В поле **Адрес сервера PostgreSQL**^[2] укажите адрес, на котором развёрнута СУБД PostgreSQL:
- если СУБД PostgreSQL развёрнута на отдельном от основного сервера узле, то следует указать адрес соответствующего узла;
- если СУБД PostgreSQL и основной сервер развёрнуты на одном узле, то оставьте значение localhost, выбранное по умолчанию

основной сервер:

• В поле Пароль PostgreSQL ^[2] укажите пароль пользователя базы данных postgres

основной сервер:

• В поле **Имя суперпользователя RuBackup** укажите имя суперпользователя базы данных rubackup (имя БД по умолчанию).

основной, резервный, медиасервер:

• В поле **Пароль пользователя RuBackup**^[2] укажите пароль для суперпользователя базы данных rubackup (имя БД по умолчанию).

основной сервер:

• В поле **Имя базы RuBackup** введите имя базы данных (по умолчанию в качестве имени базы данных используется rubackup), которая будет использоваться в качестве служебной БД.

основной сервер:

- При обновлении в поле Если база уже существует выберите действие с существующей базой данных:
 - keep пропустить действие, База данных будет сохранена в текущем состоянии;
 - drop удалить существующую базу данных;
 - upgrade обновить существующую базу данных.
- При удалении и обновлении существующей базы данных по умолчанию будет сделана резервная копия данных, если переключатель Отключить дамп деактивирован, если активировать данный переключатель, то резервное копирова-

ние для текущей базы данных перед удалением/обновлением выполнено не будет.

- Если резервное копирование существующей базу данных будет выполнено, то в поле **Формат дампа** выберите тип резервной копии базы данных:
 - custom archives custom-архив, восстановление выполняется с помощью утилиты pg_restore. Резервная копия в формате custom занимает меньше места на диске, по сравнению с форматом plain. Настройте Уровень сжатия дампа;
 - plain текстовый sql-скрипт.
- Для типа резервной копии БД custom archives в поле Уровень сжатия дампа выберите степень сжатия резервной копии базы данных (значение от 0 до 9). Чем выше степень сжатия, тем меньше архив занимает места на диске и тем дольше выполняется процедура резервного копирования базы данных.
- В поле **Путь к папке дампа**^[2] выберите путь для сохранения резервной копии по умолчанию это директория, откуда была вызвана утилита.

основной, резервный, медиасервер:

 В поле Сетевой интерфейс выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup разрешено взаимодействовать с системой резервного копирования.

основной сервер:

• В поле Путь файловой системы для добавления в «Default» ^[2] необходимо назначить для пула Default хотя бы один каталог для хранения резервных копий.

основной, резервный, медиасервер:

 В поле Локальный каталог резервного копирования укажите локальный каталог для временного хранения файлов с метаданными, создаваемых при операциях резервного копирования (по умолчанию при нажатии клавиши Enter в качестве директории для временных операций с файлами резервных копий используется /tmp). Если указанная директория не существует, то будет создана.

основной, медиасервер:

• В поле **Имя резервного сервера** укажите ip-адрес или FQDN основного сервера RuBackup (в соответствии с настройками файла hosts узла основного сервера).

основной, резервный, медиасервер:

• В поле Количество параллельных задач укажите количество потоков для

одновременной обработки задач резервного копирования на медиасервере (каждый поток имеет отдельное соединение со служебной базой данных СРК).

основной, резервный, медиасервер:

• В поле **Объём памяти дедупликации, байт** для ограничения потребления оперативной памяти сервером при дедупликации резервных копий. При использовании дедупликации рекомендуется минимальный объем оперативной памяти сервера 64 GB effective_cache_size ~70 % от размера оперативной памяти work_mem 32 MB.

основной, резервный, медиасервер:

 Активируйте переключатель Непрерывная удалённая репликация О при необходимости на клиенте. Непрерывная удалённая репликация осуществляется только в хранилище блочного типа.

основной, резервный, медиасервер:

основной, резервный, медиасервер:

 Активируйте переключатель Создать ключи ЭЦП О, если хотите создать ключи электронно-цифровой подписи. Резервная копия может быть подписана цифровой подписью для последующего контроля и предупреждения угрозы её подмены

основной, резервный, медиасервер:

• Активируйте переключатель **Перезаписать ключи цифровой подписи О**, для создания новой связки ключей, используемых для электронно-цифровой подиси.

основной сервер:

 Активируйте переключатель Аудит безопасности О для журналирования всех значимых таблиц, кроме очередей задач и временных таблиц; Для расширения регистрируемых событий активируйте переключатель «Аудит задач» О для журналирования всех значимых таблиц и задач в очередях. Позднее возможно включить/отключить данную опцию и изменить выбранный тип аудита с помощью утилиты для работы с журналом событий информационной безопасности rb_security.

а. Блок «Настройка SSL»

основной, резервный, медиасервер:

- - в поле SSL режим работы с Postgres выберите соответствующий режим работы (в зависимости от настроек узла, на котором установлена БД), подробное описание режимов смотри в разделе Настройка SSL соединений.

Если в конфигурации PostgreSQL SSL выключен, то по умолчанию SSL режим будет disable;

- в поле Корневой сертификат ^[2] укажите полный путь к сертификату доверенного Центра сертификации (прописав в поле или выбрав по нажатию рядом с полем кнопки), который необходимо заранее разместить в папке opt/rubackup/keys;
- в поле Сертификат клиента ^[2] укажите полный путь к сертификату (открытому ключу) настраиваемого узла, выданный доверенным Центром сертификации (прописав в поле или выбрав по нажатию рядом с полем кнопки), который необходимо заранее разместить в папке opt/rubackup/keys;
- в поле Ключ клиента ^[2] укажите полный путь к закрытому ключу сертификата настраиваемого узла, выданный доверенным Центром сертификации (прописав в поле или выбрав по нажатию рядом с полем кнопки), который необходимо заранее разместить в папке opt/rubackup/keys.
- 1. После заполнения всех полей формы настраиваемого компонента СРК RuBackup нажмите ставшую доступной кнопку [Далее].

Подтвердите ваше действие, нажав кнопку Да.

Обновление конфигурации клиентской части

Клиент-серверный режим работы клиента РК

1. Заполните открывшуюся форму настраиваемого клиента резервного копирования RuBackup.

а. Блок Общие параметры

- В поле Количество сетевых потоков укажите количество потоков для одновременной обработки задач резервного копирования на основном сервере (каждый поток имеет отдельное соединение со служебной базой данных СРК).
- В поле **Версия IP для DNS запросов** выберите какие публичные имена будут использованы DNS-сервером.
- Активируйте переключатель Перезапись мастер-ключа О для автоматического формирования нового мастер-ключа и перезаписи (при наличии) текущего мастер-ключа.

b. Блок Параметры клиент-серверного режима

- В поле Имя основного сервера укажите ip-адрес или FQDN основного сервера RuBackup (в соответствии с настройками файла hosts узла основного сервера).
- В поле Имя резервного сервера укажите ip-адрес или FQDN основного сервера RuBackup (в соответствии с настройками файла hosts узла основного сервера).
- В поле Сетевой интерфейс выберите сетевой интерфейс, посредством которого клиенту RuBackup разрешено взаимодействовать с системой резервного копирования.
- В поле Локальный каталог резервного копирования укажите локальный каталог для временного хранения файлов с метаданными, создаваемых при операциях резервного копирования.

По умолчанию при нажатии клавиши **Enter** в качестве директории для временных операций с файлами резервных копий используется /tmp. Если указанная директория не существует, то будет создана.

- В поле Количество параллельных задач укажите количество потоков для одновременной обработки задач резервного копирования на медиасервере (каждый поток имеет отдельное соединение со служебной базой данных СРК).
- В поле Объём памяти дедупликации, байт для ограничения потребления оперативной памяти сервером при дедупликации резервных копий.

При использовании дедупликации рекомендуется минимальный объем оперативной памяти сервера 64 GB effective_cache_size ~70 % от размера оперативной памяти work_mem 32 MB.

 Активируйте переключатель Непрерывная удалённая репликация при необходимости на клиенте. Непрерывная удалённая репликация осуществляется только в хранилище блочного типа. Активируйте переключатель Разрешать централизованное восстановление для клиента О для восстановления данных из резервной копии с помощью утилиты «Менеджер администратора RuBackup» (RBM), с помощью консольной утилиты rbfd или утилиты «Менеджера клиента RuBackup» (RBC).

В случае деактивированного переключателя **Ф** восстановление из резервной копии будет возможно с помощью консольной утилиты rbfd или приложения «Менеджера клиента RuBackup» на узле клиента резервного копирования.

Централизованное восстановление данных из резервной копии с помощью приложения «Менеджер администратора RuBackup» (используемой на любом узле) будет отключено.

Активируйте переключатель Создать ключи ЭЦП О, если хотите создать ключи электронно-цифровой подписи.

Резервная копия может быть подписана цифровой подписью для последующего контроля и предупреждения угрозы её подмены.

 Активируйте переключатель Системный мониторинг для клиента О, если хотите включить системный мониторинг для данного клиента.

Файл мониторинга производительности системных компонентов будет размещён в папке /opt/rubackup/monitoring/.

- Активируйте переключатель Перезаписать ключи цифровой подписи О, для создания новой связки ключей, используемых для электронно-цифровой подписи.
- 2. После заполнения всех полей формы настраиваемого компонента СРК RuBackup нажмите ставшую доступной кнопку **[Далее]**.

В окне подтверждения для настройки клиента резервного копирования подтвердите ваше действие, нажав кнопку **Да**. (Рисунок 3).



Рисунок 3. Окно подтверждения выбранных параметров

3. Далее, если в форме настраиваемого компонента СРК RuBackup указаны папки, которых не существует, то будет выведено подтверждение для их создания (Рисунок 4).

В окне подтверждения для настройки компонента СРК RuBackup подтвердите ваше действие, нажав кнопку **Да**.



Рисунок 4. Окно подтверждения создания директории

 После подтверждений и создания папок в случае успешной настройки пользователь будет уведомлён сообщением.

Сообщение содержит:

- информацию о лицензионном соглашении;
- правообладателе;
- версии продукта;
- имя текущего узла;
- тип настроенного компонента CPK RuBackup;
- рекомендации и предупреждения по настройкам параметров;
- информацию о созданном конфигурационном файле.
- 5. По нажатию на кнопку Завершить работа приложения будет завершена.

Автономный режим работы клиента РК

- Заполните открывшуюся форму настраиваемого клиента резервного копирования.
 - а. Блок «Общие параметры»
 - В поле Количество сетевых потоков укажите количество потоков для одновременной обработки задач резервного копирования на основном сервере (каждый поток имеет отдельное соединение со служебной базой данных СРК).
 - В поле **Версия IP для DNS запросов** выберите какие публичные имена будут использованы DNS-сервером.
 - Активируйте переключатель Перезапись мастер-ключа О для автоматического формирования нового мастер-ключа и перезаписи (при наличии) текущего мастер-ключа.
 - b. Блок «Параметры автономного клиента»
 - В поле Каталог архивирования ^[3] выберите каталог для временного хранения резервных копий. Если этот параметр не определен в файле конфигурации, то клиент будет запрашивать у медиасервера временное пространство для операций с резервными копиями (NFS папку).
 - В поле Метод сжатия выберите тип сжатия резервных копий:
 - none без сжатия;
 - fast многопоточный аналог optimal.
 - optimal стандартная утилита сжатия Linux;
 - best больший коэффициент сжатия, чем optimal, при большем времени.
 - В поле Тип хранилища резервных копий выберите тип каталога для хранения резервных копий:
 - локальный каталог каталог расположен на текущем узле клиента резервного копирования.

Если выбран этот тип хранилища, то в поле **Локальный каталог** резервного копирования укажите полный путь к каталогу (прописав в поле или выбрав по нажатию рядом с полем кнопки [...];

- сетевой каталог общий каталог с сетевым доступом. Если выбран этот тип хранилища, то необходимо:
 - В поле Тип сетевого каталога выбрать протокол для обеспечения удалённой связи: nfs (для ОС UNIX и Linux) или cifs (для ОС Windows).
 - В поле Предназначенное устройство укажите выделенное локаль-

ное устройство (например: /dev/sdb) или сетевой ресурс для хранения резервных копий (например: srv://net_share).

 В поле Параметры монтирования укажите место монтирования файловых системы LTFS.

Для работы с лентами LTO RuBackup использует файловую систему *LTFS*.

По умолчанию точка монтирования /opt/rubackup/mnt.

2. После заполнения всех полей формы настраиваемого компонента СРК RuBackup нажмите ставшую доступной кнопку [Далее].

В окне подтверждения для настройки клиента резервного копирования подтвердите ваше действие, нажав кнопку **Да** (Рисунок 5).



Рисунок 5. Окно подтверждения выбранных параметров

Если в форме настраиваемого компонента CPK RuBackup указаны папки, которых не существует, то будет выведено подтверждение для их создания (Рисунок 6).

В окне подтверждения для настройки компонента СРК RuBackup подтвердите ваше действие, нажав кнопку **Да**.



Рисунок 6. Окно подтверждения создания директории

 После подтверждений и создания папок в случае успешной настройки пользователь будет уведомлён сообщением.

Сообщение содержит:

- информацию о лицензионном соглашении;
- правообладателе;
- версии продукта;
- имя текущего узла;
- тип настроенного компонента CPK RuBackup;
- рекомендации и предупреждения по настройкам параметров;
- информацию о созданном конфигурационном файле.
- 4. По нажатию на кнопку Завершить работа приложения будет завершена.

2.9. Восстановление значений параметров конфигурационного файла

- Для нижепреведённых модулей восстановление конфигурационного файла не требуется (т. к. при обновлении были сохранены установленные значения параметров):
 - communigate_pro;
 - communigate_pro_mail;
 - postgres_pro;
 - o pg_dump_database;
 - o pg_dump_table;
 - freeipa;
 - universal (postgresql);
 - vmware;
 - openstack.
- Восстановление конфигурационных файлов возможно потребуется для прочих модулей и/или сервиса REST API.



При восстановлении конфигурационного файла новые параметры (в случае их добавления в обновлённой версии) добавлены не будут! Новые параметры возможно дописать в конфигурационном файле самостоятельно.

2.9.1. Замена конфигурационного файла

При необходимости замените файл конфигурации обновлённого модуля в папке opt/rubackup/etc coxpaнённым до обновления файлом конфигурации модуля/cepвиса REST API <name-config-file> в папке /opt/rubackup/etc, например, выполнив команду из папки с сохранённым (до обновления) конфигурационным файлом:

```
sudo mv <name-config-file> opt/rubackup/etc
```

где <name-config-file> — сохранённый (до обновления СРК) файл конфигурации модуля или сервиса REST API.

Имена сохранённого и обновлённого файла должны совпадать (при замене).

2.10. Запуск процессов

На всех узлах с обновлёнными компонентами СРК RuBackup:

1. Перезагрузите настройки systemd на всех узлах, которые подключены к восстановленной служебной базе данных:

sudo systemctl daemon-reload

- Запустите процессы СРК RuBackup на всех узлах, подключенных к восстановленной служебной базе данных:
 - на клиентских узлах с помощью команды:

sudo systemctl start rubackup_client

• на серверных узлах с помощью команд:

sudo systemctl start rubackup_client
sudo systemctl start rubackup_server
sudo systemctl start rubackup_api

[2] Обязательное для заполнения поле.

^[1] Пакеты СРК RuBackup, установленные на текущем узле

^[3] Обязательное для заполнения поле (если оно активно).

Глава З. Удаление СРК

- Для полного удаления на узлах с развёрнутыми компонентами СРК RuBackup необходимо выполнить следующие шаги:
 - проверить наличие резервных копий;
 - остановить сервисы;
 - удалить группу пользователей RuBackup;
 - удалить пакеты.
- При удалении клиента резервного копирования будут автоматически удалены все установленные модули на этом узле.

3.1. Проверка резервных копий

Перед началом процесса удаления компонентов СРК RuBackup убедитесь, что папка для временного хранения резервных копий пуста.

Папка для временного хранения РК определена параметром use-local-backupdirectory.

3.2. Остановка сервисов

- 1. Остановите все процессы СРК RuBackup:
 - на клиентских узлах:

sudo systemctl stop rubackup_client

на серверных узлах:

sudo systemctl stop rubackup_api
sudo systemctl stop rubackup_client
sudo systemctl stop rubackup_server

- на АРМ администратора СРК или ином узле, на котором развёрнут компонент СРК RuBackup, закройте используемые приложения «Менеджер администратора RuBackup», «Менеджер клиента RuBackup», веб-интерфейс Tucana.
- 2. Проверьте наличие активных или зомби процессов:

```
ps -ef | grep rubackup
```

3. Если остались активные или зомби процессы, то остановите их.

3.3. Удаление группы пользователей

Для удаления группы rubackup, созданной при развёртывании СРК RuBackup:

1. Выполните команду:

sudo groupdel rubackup

2. Убедитесь, что группа rubackup удалена:

cat /etc/group | grep rubackup

3.4. Удаление пакетов СРК

1. Получите список установленных пакетов СРК RuBackup на узле:

Astra Linux, Debian, Ubuntu	dpkg -l grep rubackup
Альт, Rosa Cobalt, RHEL, RedOS,	rpm -qa grep rubackup
CentOS, Rosa Chrome	

2. Удалите пакеты СРК RuBackup:

Astra Linux, Debian, Ubuntu	sudo	apt	remove	purge
	<name_pa< th=""><th>ackage></th><th></th><th></th></name_pa<>	ackage>		
Альт, Rosa Cobalt, RHEL, RedOS,	sudo rpm	n -e <na< th=""><th>me_package></th><th>•</th></na<>	me_package>	•
CentOS, Rosa Chrome				

где <namepackage> — удаляемый пакет СРК RuBackup в строго приведённой последовательности:

- a. rubackup-rbc;
- b. rubackup-rbm;
- C. rubackup-init-gui;
- d. rubackup-api;
- e. rubackup-client;
- f. rubackup-common-gui;
- g. rubackup-server;
- h. rubackup-common.

Если удаляемый пакет не установлен на узле, то пропустите его.

3. Проверьте, что все пакеты СРК RuBackup удалены корректно:

Astra Linux, Debian, Ubuntu	dpkg -l	I	grep	rubackup
Альт, Rosa Cobalt, RHEL, RedOS, CentOS, Rosa Chrome	rpm -qa		grep	rubackup

4. Проверьте содержимое папки /opt/rubackup и удалите его:

rm -rf /opt/rubackup

i

Глава 4. Восстановление СУБД

При необходимости восстановления служебной базы данных из резервной копии, выполните следующие шаги:

- Остановите все процессы на всех узлах, подключенных к служебной базе данных, которую необходимо восстановить:
 - на клиентских узлах с помощью команды:

```
sudo systemctl stop rubackup_client
```

• на серверных узлах с помощью команд:

```
sudo systemctl stop rubackup_client
sudo systemctl stop rubackup_server
sudo systemctl stop rubackup_api
```

- на АРМ администратора СРК или ином узле, использующемся для запуска Менеджера администратора RuBackup (RBM), закройте окно RBM.
- 2. На узле сервера СУБД PostgreSQL, содержащего служебную базу данных:
 - подключитесь к СУБД в режиме суперпользователя:

```
sudo -u postgres psql
```

• удалите базу данных, которую хотите восстановить из резервной копии:

drop database <database_name>;

где:

- <database_name> это имя базы данных (по умолчанию rubackup).
- создайте новую пустую базу данных, в которую будет происходить восстановление:

```
create database <database_name> owner <owner_name>;
```

где:

<database_name> - имя новой служебной базы данных;

- <owner_name> имя владельца новой служебной базы данных (по умолчанию – rubackup).
- завершите работу и выйдите:

exit

- 3. Запустите восстановление служебной базы данных:
 - для резервной копии базы данных в формате plain text (файл с расширением sql):

```
sudo -u <admin_user_name> psql <database_name> <file_name_and_path>.sql
```

где:

- <admin_user_name> имя пользователя, обладающего правами администратора (по умолчанию postgres);
- <database_name> имя созданной новой служебной базы данных;
- <file_name_and_path>.sql путь до файла резервной копии служебной базы данных.
- для резервной копии базы данных в формате custom (файл с расширением .dump), с помощью утилиты pg_restore в терминале выполните следующую команду:

```
pg_restore -h <hostname> -p <port> -U <admin_user_name> -d
<database_name> <file_name_and_path>.dump
```

где:

- <hostname> имя узла, на котором будет восстановлена служебная база данных;
- ort> -номер порта;
- <admin_user_name> имя пользователя, обладающего правами администратора базы данных (по умолчанию это postgres);
- <database_name> имя созданной новой служебной базы данных;
- <file_name_and_path>.dump путь до файла резервной копии служебной базы данных.
- 4. Дождитесь окончания восстановления базы данных и убедитесь, что оно прошло без ошибок.

5. Перезагрузите настройки systemd на всех узлах, которые подключены к восстановленной служебной базе данных:

sudo systemctl daemon-reload

- Запустите процессы СРК RuBackup на всех узлах, подключенных к восстановленной служебной базе данных:
 - на клиентских узлах с помощью команды:

sudo systemctl start rubackup_client

• на серверных узлах с помощью команд:

sudo systemctl start rubackup_client
sudo systemctl start rubackup_server

Глава 5. Удаление СУБД

Для удаления базы данных:

• Зайдите под пользователем postgres:

sudo -u postgres psql

• Исключите возможности новых подключений:

UPDATE pg_database SET datallowconn = 'false' WHERE datname = 'rubackup'

• Закройте все текущие сессии:

```
SELECT pg_terminate_backend(pg_stat_activity.pid)
FROM pg_stat_activity
WHERE pg_stat_activity.datname = 'rubackup' AND pid <> pg_backend_pid();
```

• Удалите базу данных:

DROP DATABASE rubackup

где rubackup — название удаляемой служебной базы данных.

• Завершите работу и выйдите:

exit